Formation Protocole TCP-IP V4 & netbios et Systèmes Windows – sr41-(sr43-sr22-sr24) - Cours

Michel Cabaré / www.cabare.net / michel@cabare.net

TCP-IP V4 & netbios et Systèmes Windows - sr41- (sr43- sr 22- sr 24) - Cours V1-7 – Aout 2022



https://WWW.CABARE.NET©



Microsoft Partner

TABLE DES MATIÈRES

STRUCTURE DE TCP/IP	6
Modele TCP/IP :	6
COUCHE 1 INTERFACE RESEAU :	6
Couche 2 Internet :	6
COUCHE 3 TRANSPORT :	7
COUCHE 4 APPLICATION :	7
LES PROTOCOLES DE TCP/IP	8
TCP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL):	8
Port et Socket :	8
Communication en mode Connecté :	8
Fenêtres variables :	9
UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL):	10
Port et Socket :	10
Communication en mode non Connecté : exemple SNMP	10 10
exemple Vidéo et Son en ligne	10
IP (INTERNET PROTOCOL) :	10
Adresse IP	11
Datagramme	11
Fragmentation MTU	12
Assemblage	13
Koutage	13
ICMP (INTERNET CONTROL MESSACE PROTOCOL):	13
APP(ADDESS RESOLUTION PROTOCOL).	14
Fremple de fonctionnement de ARP en local	14
Exemple de fonctionnement de ARP et Routeur	15
ADRESSE IP	16
	16
ID RESEAU ET ID HOTE ·	17
CLASSES D'ADRESSE :	17
Adresses IP Privees :	18
MASQUE DE SOUS-RESEAU	20
SUBDIVISION DE RESEAU	20
MASOUE DE SOUS-RESEAU	20
MASQUE DE SOUS RESERCE :	20
MASQUE PERSONNALISE :	21
Définir un masque de sous-réseau	21
TABLES DE DEFINITION DES SOUS-RESEAUX :	24
Exemple 6 sous réseaux de 30 postes :	25
MASQUE DE SUR-RESEAU	26
OBJECTIE DU SUR-RESEAU	26
PRINCIPE :	26
LE ROUTAGE TCP/IP	28
NOTION DE ROUTEUR :	28
ROUTAGE DE BASE :	29
ROUTAGE COMPLEXE :	30
TABLE DE ROUTAGE :	31
ROUTAGE STATIQUE :	31
ROUTAGE DYNAMIQUE :	31





RESEAU WINDOWS 10	32
GESTION CARTE RESEAU:	32
DESACTIVATION MEDIA SENSE:	34
ACCES AU CENTRE RESEAU ET PARTAGE :	35
DESACTIVATION CARTE EXCEDENTAIRE :	36
PROTOCOLES LLDP - MULTIPLEXAGE - TOPOLOGIE RESEAU WINDOWS:	37
PROTOCOLES IP-V4 IP-V6 QOS CLIENT ET PARTAGE RESEAUX De Duttal kep TCD/ID Solis Widdows 10 ·	. 38
PROFIL – TYPE RESEAU WINDOWS 10 ·	. 39
CHANGER DE TYPE DE PROFIL RESEAU – INTERFACE PARAMETRE :	42
CHANGER DE TYPE DE PROFIL RESEAU – POWERSHELL :	43
CHANGER DE TYPE DE PROFIL RESEAU WI FI – WINDOWS 1709	43
CHANGER DE TYPE DE PROFIL RESEAU – REGEDIT :	44
Reset - Listes des reseaux identifies	. 45
RESEAU WINDOWS 7	. 46
PARAMETRAGE TCP/IP WINDOWS:	46
ACCES AU CENTRE RESEAU WINDOWS:	47
PROFIL – TYPE RESEAU SEVEN 7:	48
CHOISIR UN PROFIL RESEAU 7 :	. 48
PROFIL RESEAU AVANCE - VOISINAGE RESEAU	51
REGLAGE DISPONIBLES:	51
JEUX DE REGLAGES:	52
ACTIVER LA DECOUVERTE DU "VOISINAGE RESEAU":	53
MECANISME DU VOISINAGE RESEAU	55
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :	55
RAFRAICHISSEMENT TESTS ET VERIFICATIONS :	56
PEUT ON EVITER L'ELECTION D'UN EXPLORATEUR ? :	56
PROTOCOLE DHCP	59
OBJECTIE DE DHCP ·	59
FONCTIONNEMENT DE DHCP :	59
DHCPDISCOVER ou "Demande de bail IP" :	. 60
DHCPOFFER ou "Offre de bail IP" :	. 60
DHCPREQUEST ou "Selection de bail IP" :	. 60
DHCPACK / NACK ou "Accusé de réception de bail IP" :	. 60
"Renouvellement de bail IP" :	. 01
CHENTEDHCP	. 01
CLIENT DHCP	. 62
CLIENT DHCP WINDOWS 10 - SEVEN	62
IPCONFIG/RELEASE/RENEW :	. 63
ADRESSES IP AUTOMATIQUES (APIPA)	64
PRINCIPE APIPA ET DHCP:	. 64
APIPA ET WINDOWS:	64
DESACTIVATION ADRESSE APIPA:	64
ADRESSE IP ALTERNATIVE:	. 65
NOTION DE DNS	. 66
LE DNS:	66
Noms DNS	. 66
Nom "Plat" Netbios	. 66
Nom Hierarchique [®] DNS	.00 67
Zones DNS:	. 68
Zone principale – secondaire	. 69
Requêtes itératives ou récursives	. 69
Résolution de Noms et Résolution inverse	. 70
ORDRE DE RESOLUTION DNS PAR LE CLIENT WINDOWS :	70





NOM NETBIOS	72
PROTOCOLE NETBEUI :	72
RESOLUTION DE NOM NETBIOS	73
PARAMETRER LA RESOLUTION NETBIOS	74
NOM NETBIOS - NOM D'HOTE:	75
INTERPRETATION DES NOM NETBIOS :	76
HOSTS - LMHOSTS	79
FICHIER HOSTS ET LMHOSTS:	79
FICHIER LMHOSTS (NOM NETBIOS):	79
Détails écriture lmhosts	. 80
FICHIER HOSTS (NOM D'HOTE):	80
ANNEXE : TRAMES TCP/IP	81
BROADCAST :	81
UNICAST :	82
MULTICAST :	83
DOSSIER\SYSTEM32\DRIVER\ETC	84
FICHIERS EXEMPLES WINDOWS :	84
TP - WORKGROUP ENTRE RESEAUX	85
1 RESEAU IP ET X WORKGROUPS DIFFERENTS:	85
TEST ET VERIFICATION :	85
TP - MODIFIER LMHOSTS	86
INCODE UNE MACHINE CIMPLE DANG I MUCCTS •	86
INSCRIRE UNE MACHINE SIMPLE DANS LMHOSTS	80
TP - MODIFIER HOSTS	88
INSCRIRE UNE MACHINE DANS HOSTS :	88
INTERDIRE UNE MACHINE UN SITE DANS HOSTS :	89
TESTER TCP/IP	90
ICMP ET L'UTILITAIRE PING :	90
Types de réponses à un ping	90
Méthodologie de test	91
Ping - a	92
F mg - i	. 92
TRACERT:	
PATHPING :	94
IPCONFIG.EXE /ALL:	95
ARP ET L'UTILITAIRE ARP –A :	96
Arp –a	96
USURPATION D'ADRESSE ARP :	97
TEST DE DNS	98
TEST DNS D'UN CLIENT D'UN DOMAINE :	98 80
Nom a note et PQDN Nslookun en mode interactif	
NSLOOKUP ET NON-REPONSE DE SERVEUR WINDOWS :	102
NSLOOKUP ET PING :	103
SERVEUR DNS PUBLIC – CONNUS :	103
TESTER TCP-IP - NETSTAT	104
Netstat:	104
NETSTAT -A N PORT EN ECOUTE:	105
NETSTAT -A –P TCP PORT EN ECOUTE PAR PROTOCOLE:	105
TEST LIAISON FTP – AFFICHAGE DANS NETSTAT –AN :	106
NBTSTAT –N :	108





TELNET TEST DE SOCKET	
INSTALLATION TELNET:	
TELNET - TEST DE SOCKET = @IP+ PORT DISTANT:	
Port 3389 (RDP)	
Port 22 (SFTP)	
Port 21 (FTP)	
TESTER TCP/IP - COMPLEMENTS	
TEST MTU PING -L -F:	
TEST MTU PING -L -F: Constat de la valeur MTU 1500 en Wan	
TEST MTU PING -L -F: Constat de la valeur MTU 1500 en Wan Jumbo Frames - MTU en Lan	
TEST MTU PING -L -F: Constat de la valeur MTU 1500 en Wan Jumbo Frames - MTU en Lan ROUTAGE ROUTE PRINT NETSTAT –R :	



Modèle TCP/IP :

Par rapport au modèle OSI classique en 7 couches, le modèle présentant **TCP/IP** est composé de 4 couches uniquement :

OSI	TCP/IP			
Application				
Présentation	• Application : SNMP-FTP-SMTP			
Session				
Transport	GTransport : TCP ou UDP			
❸Réseau (routage)	Internet : IP, ARP, ICMP routage : RIP, SPF			
❷ Liaison	Alatorfaco Réssou			
•Physique	Vinienace Reseau			

Couche 1 Interface Réseau :

Elle a en charge la communication physique avec le réseau. Par conséquent doit pouvoir accepter les normes **Ethernet**, **Token-Ring**...

Couche 2 Internet :

Elle s'occupe du routage et de la livraison des paquets au travers du protocole **IP (Internet protocol)**.

Tous les protocoles de la couche Transport passent par **IP** pour acheminer leurs données, mais IP est un protocole non connecté, il ne garantit pas donc que les paquets émis ne soient pas perdus, dupliqués ou inutilisables...

C'est aux couches supérieures (transport ou application) de vérifier le résultat!

La couche internet contient aussi un **protocole ICMP (Internet Control Messaging Protocol)** permettant de mettre en œuvre des contrôles sur le transport des paquets IP et de rapporter les erreurs...

La couche internet contient aussi un protocole **ARP** (Adress resolution **Protocol**) permettant de mettre en œuvre des mécanismes de résolution pour trouver une adresse physique avec une adresse IP...





Couche 3 Transport :

Elle a elle le rôle de fournir à la couche application une communication entre 2 machines...

2 protocoles existent selon que l'on souhaite utiliser une communication avec connexion ou sans...

le protocole **TCP (transmission Control Protocol)** est utilisé pour la communication connectée entre deux machines (fiable mais avec un débit relativement faible du fait des contrôles)

le protocole **UDP (user Datagram Protocol)** est utilisé pour la communication non connectée, sans garantie de distribution (moins fiable mais avec un débit plus élevé du fait de l'absence des vérifications)

Couche 4 Application :

Elle prend en charge toutes les activités supérieures du modèle OSI.

Plusieurs protocoles existent dans cette couche selon l'objectif visé :

SNMP (Simple Network management Protocol)
FTP (File transfer protocol)
SMTP (Simple Mail transfer Protocol)

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

- -> gestion de réseau
- -> transfert de fichier
- -> courrier électronique
- -> serveurs web



TCP (Transmission Control Protocol) :

TCP, on l'a dit, est un protocole utilisé pour la communication connectée entre deux machines (fiable mais avec un débit relativement faible du fait des contrôles)

Port et Socket :

Les **Ports** identifient les processus en cours d'exécution dans la couche application, et par conséquent un n° de port identifie un processus auquel on doit envoyer des données.

Les numéros de ports sont donnés de manière prédéterminée pour ceux allant de 1 à 1023, mais restent libres pour les autres

Il a été ainsi arbitrairement décidé d'un N° de Port pour chaque usage.

Port nº 21	: File Transfer Protocol
Port nº 22	: SSL connexion à distance sécurisée
Port nº 23	: Telnet
Port nº 25	: SMTP réception de courrier
Port nº 53	: DNS Domain Name Server
Port nº 80	: HTTP pages web
Port nº 88	: Kerberos authentification (NT 2000)
Port nº 110	: POP3 lecture de courrier
Port nº 137 à 139	: NetBios
Port nº 443	: HTTPS pages web sécurisées
Port n° 546	: DHCP

Les ports proposent 65535 point d'accès à un ordinateur à partir d'une seule adresse physique.

L'ensemble d'une adresse IP d'un ordinateur essayant de communiquer et du numéro de ports utilisé crée ce que l'on appelle un "**Socket**"



Communication en mode Connecté :

TCP demande qu'une session soit établie avant de transmettre les données entre les machines connectées.

En tant que protocole en mode connecté, TCP suit la transmission et la réception des paquets individuels durant la communication. TCP envoie les paquets en séquences et demande un accusé de réception de ces paquets avant d'en envoyer d'autres.

Etant donné le mécanisme de vérification effectué par TCP, le format d'un paquet TCP peut être assez complexe...



Fenêtres variables :

Chaque machine dispose d'une **fenêtre d'émission** et **d'une fenêtre de réception** qu'elle utilise comme tampon de donnée pour rendre la communication plus efficace.



Une **fenêtre de réception** permet à une machine de recevoir des paquets en désordre (en effet TCP utilise IP qui ne garantit pas l'ordre d'arrivée, ni même l'arrivée des paquets !) et de les classer pendant qu'elle attend les paquets suivants

Au fur et a mesure que la fenêtre de réception récupère des paquets, elle renvoi des accusés de réception (un accusé tous les 2 paquets reçuts)

Si la fenêtre d'émission ne reçoit pas d'accusé de réception, elle attends puis retransmet les paquet non acquittés .

N.B: Dans la **fenêtre d'émission** un temporisateur est positionné pour chaque paquet envoyé, indiquant le temps à attendre avant d'estimer que le paquet n'est pas arrivé. En cas de non acquittement, le paquet est envoyé une nouvelle fois avec le temporisateur doublé, après cette nouvelle attente, s'il n'y a toujours pas d'acquittement, on recommence en doublant encore le temporisateur...avec un maximum de x tentatives...

- N.B: Sous WINDOWS les fenêtres par défaut ont une taille de 8 kilo-octets, soit 8 trames Ethernet standard
- **N.B:** Sous WINDOWS les fenêtres d'émission sont paramétrées par défaut pour tenter d'émettre 5 fois maximum
- N.B: Lors d'une latence faible, la vitesse d'émission augmente progressivement, mais avec une latence forte, la vitesse d'émission va chuter !





UDP (User Datagram protocol) :

UDP, on l'a dit, est utilisé pour la communication non connectée, sans garantie de distribution (moins fiable mais avec un débit plus élevé du fait de l'absence des vérifications)

Port et Socket :

Les paquets **UDP** sont transmis comme pour TCP a des **Sockets**, c'est à dire à des couples adresses Ip + N° de Port, mais avec moins de fiabilité (puisque aucun contrôle n'est effectué...)

Port n° 67-68 : SNMP gestion - surveillance réseau

Port n° 520 : RIP routage IP dynamique

Communication en mode non Connecté :

On peut se demander où réside l'intérêt d'un tel protocole, fondamentalement dans sa faible surcharge (les données qu'il rajoute pour sa gestion sont très faibles par rapport aux données utiles transmises...)

Deux exemples suffiront à se convaincre de l'intérêt de ce protocole

exemple SNMP

SNMP utilise le protocole **UDP** pour véhiculer ses interrogations sur le réseau, et transmettre les messages d'erreurs d'une machine...

Il est normal que lorsque une machine soit défaillante, elle ne puisse réussir à mettre en place une session **TCP** pour transmettre son ... malaise !

une diffusion **UDP** est beaucoup plus raisonnable ne terme "espérance de vie" de la part de cette machine

exemple Vidéo et Son en ligne

Dans ce cas de figure il faut privilégier à tout prix le débit, ce que **UDP** fait, au détriment du paquet perdu, qu'il est bon d'ailleurs de ne pas tenter de réémettre...

En effet si on écoute un morceau de musique, et qu'un segment manque, notre oreille s'en rend à peine compte, et notre "cerveau" corrige ! Imaginons l'effet auditif du lecteur de CD qui bloque l'émission pour attendre la réception acquittée du fragment retardataire...

IP (Internet Protocol) :

Tous les protocoles de la couche Transport passent par **IP** pour acheminer leurs données, mais IP est un protocole non connecté, il ne garantit pas donc que les paquets émis ne soient pas perdus, dupliqués ou inutilisables...

C'est au couches supérieures (soit via TCP dans le transport ou application si on utilise UDP dans le transport) de vérifier le résultat!



Adresse IP

Ce protocole repose en partie sur la notion d'adresse IP (Internet Protocol) décernée de façon unique pour chaque élément matériel faisant partie d'un réseau

on verra cette notion en détail dans le chapitre "Adresse IP" (page 16)

Datagramme

IP reçoit des information des protocoles TCP ou UDP et les renvoi dans ce que l'on appelle un **Datagramme**, c'est à dire un bloc de donnée dans lequel IP à rajouté ses informations (type de protocole utilisé : udp ou tcp, adresse ip de la machine d'origine, adresse ip de la machine destinataire, durée de vie...) aux données utiles.

Les données qui circulent sur Internet sous forme de datagrammes (on parle aussi de paquets) sont des données encapsulées, c'est-à-dire des données auxquelles on a ajouté des en-têtes correspondant à des informations sur leur transport (telles que l'adresse IP de destination, ...).

Les données contenues dans les datagrammes sont analysées (et éventuellement modifiées) par les routeurs permettant leur transit.

<> 32 bits>				
	Taille			
Varian d'en-		type de service	Longueur totale	
version	tête			
	Identif	Décalage fragment		
Durée de vie Protocole Somme de contrôle en-té			de contrôle en-tête	
Adresse IP source				
Adresse IP destination				
Données				

Voici ce à quoi ressemble un datagramme:

Voici la signification des différents champs:

- Version: il s'agit de la version du protocole IP que l'on utilise (actuellement on utilise la version 4 IPv4) afin de vérifier la validité du datagramme. Elle est codée sur 4 bits
- Taille d'en-tête: il s'agit du nombre de mots de 32 bits sur lesquels sont répartis l'en-tête
- Type de service: il indique la façon de laquelle le datagramme doit être traité
- Longueur totale: il indique la taille totale du datagramme en octets. La taille de ce champ étant de 2 octets, la taille totale du datagramme ne peut dépasser 65536 octets. Utilisé conjointement avec la taille de l'en-tête, ce champ permet de déterminer où sont situées les données
- Identification, drapeaux (flags) et déplacement de fragment sont des champs qui permettent la fragmentation des datagrammes, il sont expliqués plus loin dans l'assemblage.





- Durée de vie: (appelée aussi TTL: Time To Live) indique le nombre maximal de routeurs à travers lesquels le datagramme peut passer. Ainsi ce champ est décrémenté à chaque passage dans un routeur, lorsque celui-ci atteint la valeur critique de 0, le routeur détruit le datagramme. Cela évite l'encombrement du réseau par les datagrammes perdus
- **Protocole:** ce champ permet de savoir de quel protocole est issu le datagramme avec par exemple

ICMP:	1
IGMP:	2
TCP:	6
UDP:	17

- Somme de contrôle de l'en-tête (header checksum): ce champ contient une valeur codée sur 16 bits qui permet de contrôler l'intégrité de l'en-tête afin de déterminé si celui-ci n'a pas été altéré pendant la transmission.
- Adresse IP Source: Ce champ représente l'adresse IP de la machine émettrice, il permet au destinataire de répondre
- Adresse IP destination: Adresse IP du destinataire du message

Fragmentation MTU

La taille d'un Datagramme dépendant du type de réseau utilisé, Ethernet, Token-Ring...IP doit alors éventuellement découper les données qu'il reçoit de TCP ou de UDP en morceau pour être émises dans plusieurs Datagrammes de taille adéquate. Ce découpage, avec repérage et étiquetage des morceaux s'appelle la Fragmentation.

la taille d'un datagramme maximale est de 65535 octets. Toutefois cette valeur n'est jamais atteinte car les réseaux n'ont pas une capacité suffisante pour envoyer de si gros paquets. De plus, les réseaux sur Internet utilisent différentes technologies, si bien que la taille maximale d'un datagramme varie suivant le type de réseau.

La taille maximale d'une trame est appelée *MTU* (Maximum Transfer Unit), elle entraînera la fragmentation du datagramme si celui-ci a une taille plus importante que le MTU du réseau.

Type de réseau	MTU (en octets)		
Arpanet	1000		
Ethernet	1500		
FDDI	4470		

La fragmentation d'un datagramme se fait au niveau des routeurs, c'est-àdire lors de la transition d'un réseau dont les MTU sont différents





Assemblage

Bien sûr à l'arrivée IP doit récupérer tous les morceaux et reconstruire les données d'origine, cela s'appelle l'Assemblage.

Le routeur va donc ensuite envoyer ces fragments de manière indépendante et ré-encapsulé (il ajoute un en-tête à chaque fragment) de telle façon à tenir compte de la nouvelle taille du fragment, et en ajoutant des informations afin que la machine de destination puisse réassembler les fragments dans le bon ordre (rien ne dit que les fragments vont arriver dans le bon ordre étant donné qu'ils sont acheminés indépendamment les uns des autres...).

Un datagramme possède plusieurs champs pour calculer l'assemblage:

Routage

Le protocole IP doit router les datagrammes d'un réseau à l'autre. Toutes les machines d'un réseau ne sont pas des routeurs, mais un routeur est une machine qui lorsqu'elle reçoit un datagramme qui ne lui est pas adressé, doit renvoyer ce paquet sur le réseau dans la bonne direction pour qu'il atteigne sa destination...Le principe du routage IP peut être résumé ainsi:

- 1. Extraire l'adresse IP de destination du datagramme.
- 2. Appliquer à cette adresse le masque de sous-réseau éventuel (ET logique entre l'adresse et le masque).
- 3. Extraire la partie "Identificateur Réseau" de l'adresse ainsi obtenue.
- 4. S'agit-il du résegu local ?
 - Si oui, procéder à l'encapsulation et au routage direct.
 - Sinon, existe-t-il une entrée dans la table de routage pour ce réseau de destination ?
 - a. Si oui, envoyer le datagramme vers la passerelle spécifiée dans la table.
 - b. Sinon, existe-t-il une route par défaut ?
 - Si oui, envoyer le datagramme à la passerelle spécifiée par la route par défaut.
 - Sinon, déclarer une erreur de routage. (Protocole ICMP)

Durée de Vie TTL

La durée de vie ou TTL (Time To Live) correspond à l'idée suivante. Chaque fois qu'un Datagramme prends le départ d'une machine sur le réseau vers une destination connue, il a une espérance de vie exprimée en seconde.

A chaque passage dans un **routeur**, celui-ci décrémente de 1 seconde son compteur **TTL** de vie, de sorte que si le datagramme tarde trop à parvenir à la machine destinataire, un routeur le "détruira" en réduisant son TTL à 0

N.B: Sous Windows les Datagrammes ont une valeur de Vie par défaut de 128. Sous linux la valeur est à 64



ICMP (Internet Control Message Protocol) :

ICMP permet de mettre en œuvre des contrôles sur le transport des paquet IP et de rapporter les erreurs...

Les messages **ICMP** servent principalement à rapporter des erreurs et envoyer des requêtes.

Dans la pratique on utilise le protocole ICMP essentiellement pour envoyer des requêtes d'Echo request et pour attendre des réponses d'Echo reply, et encore ceci à travers un utilitaire PING (Personnal Internet Groper)

On verra cette notion en détail dans le chapitre "Tester IP" (page 90)

ARP (Address Resolution Protocol) :

A part dans le cas ou on émet en diffusion, lorsque IP souhaite émettre, il doit connaître l'adresse physique, ou adresse mac, ou adresse Ethernet du poste destinataire

ARP permet de mettre en œuvre des mécanismes de résolution pour trouver l'adresse physique correspondant à une adresse IP locale...

Si **ARP** ne connaît pas l'adresse physique de l'adresse IP locale demandée, il fonctionne par diffusion locale et, une fois trouvée, stocke cette correspondance dans sa mémoire (pendant un certain temps)

Si **ARP** connaît l'adresse physique dans son cache, il ne diffuse rien sur le réseau et cela fonctionne très bien

N.B : Mais ARP ne peut trouver que des adresses physiques locales, et il ne retourne jamais à IP une adresse physique qui se trouve sur un réseau distant ! Dans ce Cas IP (qui peut via l'adresse ip se rendre compte que la machine demandée n'est pas une machine locale) ne demande pas à ARP de trouver l'adresse physique de la machine distante, mais il lui demande de trouver l'adresse physique du routeur !

On verra cette notion en détail dans le chapitre "Tester IP" (page 90)

Exemple de fonctionnement de ARP en local

Soit un réseau interne TCP/IP comprenant un segment Ethernet et trois machines. Le numéro de réseau IP de ce segment est 200.1.2. Les numéro d'hôte pour A, B et C sont 1, 2 et 3 respectivement. Ce sont des adresses de classe C, ce qui permet d'avoir 254 machines sur ce segment.



Supposons que A veuille envoyer un paquet à C pour la première fois, et qu'il connait l'adresse IP de C. Pour envoyer ce paquet sur ce brin Ethernet, A aura besoin de connaître l'adresse MAC (ou adresse Ethernet) de C. Le



protocole **ARP** (**Address Resolution Protocol**) est utilisé pour trouver dynamiquement cette adresse.

ARP garde une table interne d'adresses IP et d'adresses MAC correspondantes. Quand A essaye d'envoyer un paquet IP à C, le module d'ARP consulte sa table d'adresses IP et ne découvrira aucune entrée pour C. ARP envoie alors un paquet spécial reçu par tous (broadcast), demandant l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP qu'il connait. S'il n'y a pas de "time-out", cela signifie que la machine C a répondu en incluant son adresse MAC dans sa réponse, et le tour est joué. A met à jour sa table d'adresse (ou table d'hôte) et peut envoyer son paquet.

Exemple de fonctionnement de ARP et Routeur

Considérons maintenant 2 réseaux Ethernet séparés et reliés par la machine C, fonctionnant comme un routeur.

La machine C agit comme un routeur entre ces deux réseaux. Un routeur est un élément qui choisit différentes directions pour les paquets en fonction de



l'adresse IP. Comme il y a deux segments Ethernet séparés, chaque réseau a son propre numéro de réseau de classe C. Ceci est indispensable car le routeur ne connaît que des interfaces sont associées à un réseau.

Si A veut envoyer un paquet à E, il doit d'abord l'envoyer à C qui peut faire suivre le paquet à E. Ceci est possible car A utilise l'adresse MAC de C et l'adresse IP de E. C va donc recevoir le paquet destiné à E et va le faire suivre en utilisant l'adresse MAC de E, soit parce qu'il la connaît, soit en faisant une requête ARP comme décrit précédemment.

Si E reçoit le même numéro de réseau que A, soit "200.1.2", A essayera d'atteindre E de la même façon qui atteint C, par exemple, en envoyant une requête ARP et en attendant la réponse. Quoiqu'il en soit, comme E est physiquement sur un fil différent, il ne verra jamais la requête ARP et le paquet ne pourra pas être délivré. En spécifiant que E est sur un réseau différent, le module IP de A saura que E ne peut être atteint sans avoir été fait suivre par un nœud (élément reliant deux réseaux différents comme un routeur) de son réseau.



Adresse IP :

La version actuelle de ce protocole désormais quasi universel repose en partie sur la notion d'adresse IP (Internet Protocol) décernée de façon unique pour chaque élément matériel faisant partie d'un réseau

Ces adresses sont codées sur 32 bits, est sont représentées sous la forme de 4 nombre compris entre 0 et 255 (valeur d'un octet) et séparés par un point, soit (par exemple)



Chaque nombre décimal est la représentation d'un nombre binaire de 8 chiffres



On peut alors avoir aussi en notation binaire



On pourrait ainsi dire que les adresses IP varient de la plus petite 0.0.0.0 à la plus grande 255. 255. 255. 255

N.B: En fait toutes les combinaisons ne sont pas disponibles, et elles reflètent une certaine logique



gauche



ID réseau et ID hôte :

Les bits de poids fort définissent l'adresse du réseau, on parle de **ID réseau** et Les bits de poids faible définissent l'adresse d'un équipement dans le réseau on parle de **ID hôte**.

L' **ID réseau** identifie toutes les machines qui se trouvent sur le même réseau physique, encore appelé domaine de collision. Il s'agit d'un identifiant pour un réseau local, toutes les machines se trouvant "du même côté d'un routeur...(sur la même « patte »...)

L' **ID hôte** identifie tout poste ou périphérique du réseau, il est unique à l'intérieur de tout **ID réseau**

Classes d'Adresse :

La limite entre poids fort et poids faible n'est pas toujours la même, c'est la notion de "**classe d'adresse**"

- plus les poids fort sont petits, et plus le nombre de machines dans un même réseau sera important, même si on aura peut de réseau
- plus les poids fort sont nombreux, on aura alors peut de machines connectable pour chacun de ces réseau, même s'il sont plus nombreux

Réseau de Classe A : (commence par 1 à 127) 1° bit à 0 7 bits pour le bits 24 pour le matériel soit 2²⁴ (16 réseau soit 27=127réseaux millions de machines) Réseau de Classe B : (commence par 128 à 191) 1° bità 1 14 bits pour le bits 16 pour le 216 réseau soit matériel soit 2° bit à 0 214=16348 (65536 machines) réseaux Réseau de Classe C : (commence par 192 à 223) 1° bit à 1 21 bits pour le bits pour 8 le réseau matériel soit 28 soit 2° bit à 1 2²¹=2097152 (256 machines) 3° bit à 0 réseaux



Soit en résumant

	Premier octet	Deuxième octet	Troisième octet	Quatrième octet	Masque de sous-réseau
Classe A	Réseau	Hôte	Hôte	Hôte	255.0.0.0 ou /8
	\times	\geq	\times	\times	055 055 0 0 m //10
Classe B	Réseau	Réseau	Hôte	Hôte	255.255.0.0 00/16
		\sim			
Classe C	Réseau	Réseau	Réseau	Hôte	255.255.255.0 ou /24
	\sim ,	\sim ,	<u> </u>	\sim	$\overline{}$
	\sim	\sim	\sim	\sim	\sim

Classe de l'adresse	Première plage d'octets	Nombre de réseaux possibles	Nombre d'hôtes par réseau
Classe A	De 0 à 127	128 (2 sont réservés)	16,777,214
Classe B	De 128 à 191	16,348	65,534
Classe C	De 192 à 223	2,097,152	254



Avec quelques règles supplémentaires :

- l'ID réseau 127, est réservée pour les tests
- Un ID réseau composé exclusivement de 1 ou de 0 n'est jamais attribué
- Un ID hôte composé exclusivement de 1 ou de 0 n'est jamais attribué
- La valeur 255.255.255 correspond à une diffusion générale (Broadcast)

Adresses IP Privées :

Il est normal d'assigner des adresses globalement uniques à toutes les machines qui utilisent TCP/IP.

Les machines qui utilisent TCP/IP peuvent être divisées en 3 catégories:

• **Catégorie 1**: les machines qui n'ont pas besoin d'accéder à des machines d'autres entreprises ou à l'Internet dans son ensemble. Les machines de cette catégorie peuvent utiliser des adresses IP qui sont uniques dans l'entreprise, mais qui peuvent être ambigues entre différentes entreprises.

Page

18/117



- Catégorie 2: les machines qui ont besoin d'accéder à un nombre limité de services extérieurs (ex: E-Mail, WWW, FTP) qui peuvent êtres servis par des passerelles applicatives. Pour beaucoup de machines dans cette catégorie, un accès non restreint (fourni par la connectivité IP) n'est pas forcément nécessaire et même quelque fois non désiré pour des raisons de sécurité. Pour les mêmes raisons que pour les machines de la première catégorie, de telles machines peuvent utiliser des adresses IP uniques dans l'entreprise, mais qui peuvent être ambigues entre différentes entreprises.
- **Catégorie 3**: les machines qui ont besoin d'un accès réseau à l'extérieur de l'entreprise (fourni par la connectivité IP). Les machines de cette dernière catégorie ont besoin d'une adresse unique sur tout l'Internet.

On parle pour les machines des catégories 1 et 2 comme de machines "privées", et pour les machines de la 3eme catégorie comme des machines "publiques".

L'Autorité d'Affectation de Numéros sur Internet a réservé les 3 blocs suivant dans l'espace d'adressage pour des réseaux internes RFC 1918:

le premier bloc n'est rien d'autre qu'une classe A n° 10.

10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)

le second, un ensemble de 16 classes B contiguës entre n° 172.16. et 172.31.

172.16.0.0	-	172.31.255.255	(172.16/12 prefix)
------------	---	----------------	--------------------

N.B: pour 172.16.0. le premier hôte dispo sera .0.1 (éviter N° à 0 totalement)

et le troisième, un ensemble de 256 classes C de n° 192.168.0. à 192.168.255.

192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)

N.B: pour 192.168.0. le premier hôte dispo sera .1 (éviter N° à 0 totalement)

Les **machines privées** peuvent communiquer avec toutes les autres machines de l'entreprise, à la fois publiques et privées. Néanmoins, elles ne peuvent avoir de connectivité IP avec une machine à l'extérieur de l'entreprise. Même si elles n'ont pas de connectivité IP vers l'extérieur, les machines privées peuvent toutefois avoir accès à des services extérieurs grâce à des passerelles (ex passerelles applicatives).

Pour connecter un réseau utilisant des adresse privées RFC 1918 sur internet, il est nécessaire de prévoir un système de traduction d'adresse (Network Address Translator) ou un système de proxy

Les **machines publiques** peuvent communiquer avec d'autres machines privées ou publiques à l'intérieur de l'entreprise et possèdent une connectivité IP avec les machines publiques extérieures à l'entreprise. Les machines publiques n'ont pas de connectivité avec des machines privées d'autres entreprises.



Subdivision de réseau :

Très fréquemment on constitue un réseau à partir de segments ou brins interconnectées entre eux via des routeurs...

Les avantages à avoir un réseau bien segmenté sont nombreux :

- Différentes techniques de réseau peuvent être mélangées (Ethernet et Token-Ring par exemple...)
- Les collisions sont limitées car les diffusions générales sont limitées au segment local
- Extension à un nombre pratiquement infini d'hôtes

Masque de sous-réseau :

Le **masque de sous-réseau** permet de définir le découpage entre les bits de l'adresse qui servent à définir l'adresse de réseau, et ceux servant à définir l'adresse de la machine

En effet via un système de ET bit à bit, le masque de sous-réseau permet de distinguer l'ID réseau à partir de l'Id hôte, et par conséquent permet à TCP/IP de savoir si une adresse IP donnée se trouve sur le réseau local ou sur un réseau distant

Masque par défaut :

Ainsi dans des masques standards, tous les bits correspondants à l'**ID réseau** sont à 1, tous les bits correspondants à l'**ID hôte** sont à 0

Classe d'adresse	Bits utilisés pour le masque de sous-réseau			Notation décimale à points	
Classe A	11111111	00000000	00000000	00000000	255.0.0.0
Classe B	11111111	11111111	00000000	00000000	255.255.0.0
Classe C	11111111	11111111	11111111	00000000	255.255.255.0
L					



Masque personnalisé :

L'objectif est ici d'obtenir des adresses d'**ID réseau** et d'**Id hôte** groupées de manière un peu différente par rapport aux classes standardisées A-B-C qui servent de cadre

Pour définir des sous-réseaux personnalisés, il est nécessaire de définir :

- Combien de réseau veut on gérer à l'intérieur de la plage d'adresse attribuée
- Combien d'hôtes maximum veut on gérer à l'intérieur d'un sousréseau

N.B: en prévoyant une évolution future raisonnable !

Puis travailler de la manière suivante :

- Définir le masque de sous-réseau qui donne le nombre de sousréseau et d'hôte par sous-réseau voulu
- Déterminer les ID réseaux possibles à utiliser
 N.B: (cf tables page 24 pour savoir combien il y en a)
- Déterminer les ID hôtes possibles à utiliser
 N.B: (cf tables page 24 pour savoir combien il y en a)

Définir un masque de sous-réseau

On l'a dit, l'**ID réseau** se calcule en regardant le nombre de 1 du masque de sous-réseau.

Pour augmenter le nombre d'**ID réseau**, il faut ajouter des bits au masque de sous-réseau (Bien sûr si on augmente le nombre d'**ID réseau**, on diminue le nombre d'**ID hôte...**)

De combien de bit faut-il augmenter le masque de sous-réseau ?

Comme on travaille avec les puissances de 2, on augmente les combinaisons de 2 ^ nb bits ajoutés

soit	1 bit	2 sous-réseaux
	2 bit	4 sous réseaux
	3 bits	8 sous réseaux
	4 bits	16 sous réseaux
	5 bits	32 sous réseaux
	x bits	2^x. sous-réseaux

mais rappelez vous, les adresse ne contenant que des 0 ou que des 1 ne sont pas autorisées, par conséquent il faut enlever les 2 adresses extrêmes possibles...ce qui nous donne

soit	1 bit	impossible	(2-2=0)
	2 bit	2 sous réseaux	(4-2)
	3 bits	6 sous réseaux	(8-2)
	4 bits	14 sous réseaux	(16-2)
	5 bits	30 sous réseaux	(32-2)
	x bits	(2^x)-2 sous-rése	aux



1. Une fois trouvé le nombre de bits me permettant d'obtenir le nombre de sous-réseaux voulu, je dois créer un octet avec :

——————————————————————————————————————				
a droite de	s 0 permettant de "comp	pléter l'octet"		
		20		
6 ss resedux	2 ss resedux	30 ss reseaux		
3 bits + 5 zéro	2 bits + 6 zéro	5 bits + 3 zéro		
111 00000	11 000000	11111000		
		<u> </u>		

2. puis le convertir en décimal

11100000	11 000000	11111000
=128+64+32	=128+64	=128+64+32+16+8
224	192	248

3. et remplacer dans la masque par défaut de ma classe d'adresse, le premier 0 par ce nombre...

6 ss reseaux	2 ss réseaux	30 ss réseaux
224	192	248

si l'adresse est de classe A cela donne par rapport au masque 255.0.0.0255.224.0.0255.192.0.0255.224.0.0255.248.0.0

si l'adresse est de classe B cela donne par rapport au masque 255.255.0.0255.255.224.0255.255.192.0255.255.248.0

si l'adresse est de classe C cela donne rapport au masque 255.255.255.0255.255.255.255.224255.255.255.192255.255.255.248





Comment calculer les ID réseau de mes réseaux?

1. Recenser toutes les combinaisons possibles (en excluant donc celles n'ayant que des 1 ou des 0) de bits ajoutées au masque de sous-réseau précédemment et les convertir en décimal:

6 ss réseaux	2 ss réseaux	30 ss réseaux
(111) 00000	(11)000000	trop long !
110 00000	10 000000	
101 00000	01 000000	
011 00000	(00) 000000	
100 00000		
010 00000		
001 00000		
(000) 00000		

2. Les convertir en décimal:

6 ss réseaux	2 ss réseaux
192	64
160	32
128	
96	
64	
32	

3. Ajouter ces valeurs a l'ID réseau d'origine:

Comment calculer les ID hôtes disponibles dans mes réseaux?

Les **ID hôte** commencent par la valeur .001 dans le dernier octet et augmentent 1 par 1 jusqu'à atteindre la valeur ID de sous-réseau du réseau suivant, -1

Bien sûr le dernier octet lui aussi ne peut pas être égal à 0 ou 255.



Page

23/117

Tables de définition des sous-réseaux :

Voilà le nombre de sous-réseau utilisables, avec le nombre d'hôte possible pour un masque de sous-réseau donné, et ce pour les

Adresses de classe A:

Bits supplémentaires (n)	Nombre maximum de sous-réseaux (2^n-2)	Nombre maximum d'hôtes par sous-réseau (2^(24-n)-2)	Masque de sous-réseau
0	0	16 777 214	255.0.0.0
1	invalide	invalide	invalide
2	2	4 194 302	255.192.0.0
3	6	2 097 150	255.224.0.0
4	14	1 048 574	255.240.0.0
5	30	524 286	255.248.0.0
6	62	262 142	255.252.0.0
7	126	131 070	255.254.0.0
8	254	65 534	255.255.0.0

Adresses de classe B:

Bits supplémentaires (n)	Nombre maximum de sous-réseaux (2^n-2)	Nombre maximum d'hôtes par sous-réseau (2^(16-n)-2)	Masque de sous-réseau
0	0	65 534	255.255.0.0
1	invalide	invalide	invalide
2	2	16 382	255.255.192.0
3	6	8 190	255.255.224.0
4	14	4 094	255.255.240.0
5	30	2 046	255.255.248.0
6	62	1 022	255.255.252.0
7	126	510	255.255.254.0
8	254	254	255.255.255.0

Adresses de classe C:

Bits supplémentaires (n)	Nombre maximum de sous-réseaux (2^n-2)	Nombre maximum d'hôtes par sous-réseau (2^(8-n)-2)	Masque de sous-réseau
0	0	254	255.255.255.0
1	invalide	invalide	invalide
2	2	62	255.255.255.192
3	6	30	255.255.255.224
4	14	14	255.255.255.240
5	30	6	255.255.255.248
6	62	2	255.255.255.252
7	invalide	invalide	255.255.255.254
8	invalide	invalide	255.255.255.255



Exemple 6 sous réseaux de 30 postes :

Si on veut **6 sous réseaux** comportant chacun 30 machines maximum, on pourra prendre alors comme masque de sous réseau **255.255.255.224**

• Id réseau

pour trouver les Id réseau je dois trouver toutes les combinaisons de **3 bits** de 111 à 000 en laissant tomber les valeurs n'ayant que des 0 ou que des 1 (non autorisée).J'obtient 110-101-011-100-010-001 soit en décimal 192-160-128-96-64-32.

que je rajoute à mon ld réseau d'origine 192.168.1.xx soit donc les ld réseau suivantes :

192.168.1. 192	192.168.1. 160	192.168.1. 128	192.168.1. 96
192.168.1. 64	192.168.1. 32		

• Id hôte valide un petit calcul nous donne :

sous-réseau	1° adresse IP	dernière adresse IP
192.168.1. 32	192.168.1.33	192.168.1.63
192.168.1. 64	192.168.1.65	192.168.1.95
192.168.1. 96	192.168.1.97	192.168.1.127
192.168.1. 128	192.168.1.129	192.168.1.159
192.168.1. 160	192.168.1.161	192.168.1.191
192.168.1. 192	192.168.1.193	192.168.1.223



Objectif du sur-réseau :

La question ici n'est pas de délimiter des sous-réseaux (donc des sousensemble de moins de 255 machines pour une classe C par exemple), mais plutôt de faire en sorte que l'on puisse adresser "ensemble" plus de 255 machines, mais en restant avec des adresses de classe C ! (par exemple)

Ainsi imaginons un réseau constitué au départ d'une centaine de machines dont les adresses IP privées ont étés définies en classe C, par exemple sur les adresses de base suivantes: 192.168.25.1 à 192.168.25.100. Ce réseau grandit, et voit le nombre des machines dépasser les 255 postes, que faire ?

classiquement on peut agir de différentes manières :

- Fractionner le réseau en plusieurs zones distinctes, et les relier par un (des) routeurs...
- Passer à des adresse de type Classe B, par exemple 172.16.0.1 à 172.16.1.xxx avec un masque par défaut de 255.255.0.0
- Augmenter la taille du masque par défaut, de 255.255.255 à c'est du sur-réseau !

Principe :

l'agrégation de plage d'adresse, ou "**super-netting**" s'effectue en modifiant le masque de sous-réseau. La modification, dépends du nombre (puissance de 2)de classe que l'on souhaite "agréger" :

Nombre Classes à agréger	Masque sous-réseau	nombre de Hosts maximum disponibles
1	255.255.255.0	256
2	255.255.254.0	512
4	255.255.252.0	1024
8	255.255.248.0	2048
16	255.255.240.0	4096
32	255.255.224.0	8192
64	255.255.192.0	16384
128	255.255.128.0	32768
256	255.255.0.0	65536

Dans notre cas pour adresser un maximum de 1024 machines, il faut agréger 4 classes par exemple, et comme masque prendre la valeur 255.255.252.0,

Ce qui permet d'avoir en fait 256/4 plages adressables de 1024 machines chacune, suivant le tableau ci-dessous :



N° plage	Adresse Début	Adresse Fin	Masque	nb Hosts maxi
1	192.168.0.0	192.168.3.255	255.255.252.0	1024
2	192.168.4.0	192.168.7.255	255.255.252.0	1024
3	192.168.8.0	192.168.11.255	255.255.252.0	1024
4	192.168.12.0	192.168.15.255	255.255.252.0	1024
5	192.168.16.0	192.168.19.255	255.255.252.0	1024
x	192.168. (x*4)-4 .0	192.168. (x*4)-1 .255	255.255.252.0	1024
64	192.168.252.0	192.168.255.255	255.255.252.0	1024

- N.B: les adresses faisant partie du même N° plage sont vues comme faisant partie d'une même réseau, donc ne nécessitent pas de routage entre elles
- N.B: les adresses ne faisant pas partie du même N° plage sont vues comme faisant partie de réseaux différents, donc nécessitent un routage entre elles





Notion de routeur :

De manière générale, une machine peut communiquer uniquement par défaut avec une autre machine de son réseau local, c'est à dire une autre machine faisant partie de son sous-réseau, encore appelé domaine de collision.

Que ce sous-réseau soit obtenu par l'application d'un masque de sousréseau par défaut isolant des classes A, B ou C complète, ou qu'il soit obtenu par l'application d'un masque de sous-réseau personnalisé modifiant l'étendue par défaut des ID réseau et des ID hôtes, l'idée est la même :

IP compare l'ID de sous-réseau de l'adresse IP que l'on cherche à joindre à l'ID de sous-réseau du réseau local dans lequel il se trouve :

- Si les deux ID correspondent : IP peut chercher localement la machine
- Si les deux ID ne correspondent pas : IP envoi la trame vers un équipement ou il peut être routé

Lorsque des machines sont interconnectées en plusieurs sous-réseaux, elles doivent toutes avoir comme paramétrage l'adresse IP d'une passerelle - **routeur** par défaut

Une adresse IP différente est assignée a chaque carte sur chaque sousréseau, permettant à ce **routeur** de faire partie de plusieurs réseaux différents. On parle alors aussi **d'hôte multi-résident**.

Un routeur peut être soit un matériel spécifique,



Réseau local 1

Réseau local 2

Soit une fonction assurée par une station de travail possédant au moins deux interfaces réseaux, et une application pour le routage.







Page 28/117 **N.B:** Toute machine windows Serveur peut faire office de routeur à partir du moment ou elle dispose d'autant de cartes réseaux que de sous-réseaux auxquels elle souhaite être rattachée.

Routage de base :

Dans la situation la plus simple, on relie **deux sous-réseaux** par **un routeur** ayant donc **deux cartes réseaux** et **deux adresses IP** dans chaque sousréseau auxquels il appartient :

Dans l'exemple ci-dessous, la machine d'adresse **IP 200.1.1.5** essaye de – joindre la machine d'adresse **IP 197.2.2.10**...



Le fonctionnement est le suivant :

- 1. IP se rends compte que l'adresse de destination n'est pas une adresse locale (ID réseau cherchée **197.2.2.0** différente de ID réseau locale **200.1.1.0**)
- 2. IP transmet alors le paquet à la passerelle par défaut
- 3. IP sur le routeur détermine que l'ID cherchée est **197.2.2.0**, comme le routeur possède une carte paramétrée sur ce réseau il l'utilise pour envoyer ce paquet...
- 4. IP sur la machine de destination récupère le paquet qui lui est destiné...
- **N.B:** Par défaut, les tables de routage sur Windows ne contiennent que des informations sur les sous-réseaux sur lesquels le routeur est directement connecté. Ce qui est sans doute un peu limitatif...



Routage complexe :

Dans une situation plus complexe, on relie **trois sous-réseaux par deux routeurs** ayant chacun **deux cartes réseaux** et **deux adresses IP** dans chaque sous-réseaux auxquels ils appartiennent :

Dans l'exemple ci-dessous, la machine d'adresse **IP 65.103.200.97** essaye de - joindre la machine d'adresse **IP 90.109.155.182**...



Le fonctionnement est le suivant :

- IP se rends compte que l'adresse de destination n'est pas une adresse locale (ID réseau cherchée 90.0.0.0 différente de ID réseau locale 65.0.0.0), IP transmet alors le paquet à la passerelle par défaut
- 2. IP sur le routeur détermine que l'ID cherchée est **90.0.0.0**, mais comme le routeur **ne possède pas** une carte paramétrée sur ce réseau il ne sait pas où envoyer ce paquet...
- **N.B:** Par défaut, les tables de routage sur Windows NT ne contiennent que des informations sur les sous-réseaux sur lesquels le routeur est directement connecté, ce qui fait que ici le paquet ne saurait être routé vers le réseau 90.0.0.



Table de Routage :

Dans une situation plus complexe, il est nécessaire de configurer un routeur avec une table de routage qui contient des informations destinées a router des paquets vers d'autres routeurs lorsque l'on ne sait pas directement qui pourrait les prendre en charge.

Dans notre exemple il faudrait indiquer à notre premier routeur que lorsqu'il reçoit des paquets à destination d'un réseau 90 il doit les router vers le réseau 33.0.0.0

Dans notre exemple toujours, le cas n'étant que peu compliqué, on pourrait s'en sortir en paramétrant comme passerelle par défaut de ce routeur, l'adresse du deuxième routeur...

Cette méthode est limité au cas où l'on a que 2 routeurs ...

D'une manière plus générale il va falloir configurer une table de routage...

Routage statique :

On appelle **routage statique** un routage qui est mis à jour manuellement sur chaque routeur par l'administrateur

La commande permettant de créer et maintenir une table de routage est la commande

route print

Routage dynamique :

On appelle **routage dynamique** un routage qui est mis à jour automatiquement sur chaque routeur par échange d'information entre les routeurs...

N.B: Windows ne dispose pas de cette capacité à travers le protocole RIP



Gestion Carte Réseau:

Depuis Windows 10, une myriade d'assistant se déclenchent à tous moments, les interfaces sont assez "fluctuantes" (selon les versions 1511, 1607, 1703, 1709) et "fournies"...

Si aucune carte réseau n'est détectée, il faut installer un driver certifié ...



En cas de problème "physiques", on peut vérifier que le driver gère correctement nos flux Ethernet selon notre connectique (et passer en vitesse de remplis si besoin)

Carte Gb/s

Carte 100Mb/s

Page

32/117

Propriétés de : Realte	ek PCIe GBE Family	Controller		×	Propr	iétés de : Ca	rte résea	u Fast Eth	ernet Realte	ek RTL	.8139/810x Fa	X
Événements Général Les propriétés suiva	Ressources Avancé	Gestion o Pilote pour cette carte	de l'alimentation Détails réseau. Cliquez		Gén Le su	éral Avanc s propriétés s r une propriét	é Pilote uivantes s é à gauch	Détails cont dispon e, puis sélé	Ressource: ibles pour ce ectionnez sa	s Ge ette car valeur	stion de l'alimenta te réseau. Clique: `à droite.	tion z
Propriété : ARP Offload Flow Control Internupt Moderatio IPv4 Checksum Off Jumbo Frame Large Send Offload Network Address NS Offload Priority & VLAN Receive Buffers Speed & Duplex TCP Checksum Off	in fload d v2 (IPv4) d v2 (IPv6) fload (IPv4)	Va	leur : uto Negotial 0 Gbps Full Duple 0 Mbps Half Duple 0 Mbps Half Duple 00 Mbps Full Duple 00 Mbps Half Dupl 00 Mbps Half Dupl	x x ex	Pri A Pi Pi V	opriété : dresse réseau anne de liaisc erformances (aille des tamp tesse de liais	J n Éconon optimales ons de ré on/Mode	nie d'énerg ception duplex	ie		Valeur : Négociation & 10 Mbits/s - Dup 10 Mbits/s - Sem 100 Mbits/s - Du 100 Mbits/s - Se Négociation auto	lex intégral ii-duplex plex intégral mi-duplex pmatique

N.B : ces réglages sont parfois difficiles à trouver, ils dépendent bien sur des drivers ...



On peut aussi éviter pour des raisons ACPI d'éteindre la carte réseau...



Toutes les cartes n'offrent pas tous les réglages, ni sous les mêmes libellés :

Ainsi pour Adresse Mac, Vitesse + Mode, MTU, on peut trouver par exemple

Locally Administered Address

Link Speed & Duplex

Jumbo packet

Priority & VLAN Receive Buffers

Propriétés de : Intel

Network Address Speed & Duplex - non disponible

opriétés de : Intel	(R) PRO/1000 GT De	sktop Adapter		Propriétés de : D-Li	nk DFE-530TX PCI F	ast Ethernet Ada	pter (rev.A) X
Événements	Ressources	Gestion	de l'alimentation	Événements	Ressources	Gestion de	e l'alimentation
Les propriétés suiva sur une propriété à	antes sont disponibles gauche, puis sélectior	pour cette carte nnez sa valeur à	réseau. Cliquez droite.	Les propriétés suiva sur une propriété à	antes sont disponibles gauche, puis sélection	pour cette carte n nnez sa valeur à d	éseau. Cliquez Iroite.
Propriété : Adaptive Inter-Fran Flow Control Interrupt Moderatic Interrupt Moderatic IPv4 Checksum Of Jumbo Packet Large Send Offloa Link Speed & Dupi Locally Administere Number of Coaless	me Spacing on Rate ffload d (IPv4) lex ed Address ce Buffers		leur : osente	Propriété : Flow Control Interrupt Moderation Network Address Receive Buffers Speed & Duplex Transmit Buffers Wake on Magic P Wake on Pattern	on acket Match	Vale	eur:

Network Address

TCP Checksum Offload (IPv4)

Speed	&	Duplex
-------	---	--------

Jumbo Frame





Désactivation Media Sense:

Windows dispose de la fonction de « Détection de support ». Media Sense

Un « état de la liaison » est défini comme étant le support physique connecté ou inséré sur le réseau. Chaque fois que Windows détecte un état « inactif »

sur le support, il supprime les protocoles liés de cette carte jusqu'à ce que l'état détecté soit de nouveau « actif ». Une telle carte, génère en réponse à un ping local (par exemple une application locale qui détecterait la présence d'un réseau) une défaillance générale

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.170 avec 32 octets de données PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale.	C:\Wi	n	dows\sy	yste	em32	2>ping 192.168	.1.170					
PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale.	Envoi	(d'une r	requ	uête	e 'Ping' 192.	168.1.170 av	ec 32	octets	de	données	
PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale.	PING		échec	de	la	transmission.	Défaillance	généi	rale.			
PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale.	PING		échec	de	la	transmission.	Défaillance	géné	rale.			
PING : échec de la transmission. Défaillance générale.	PING		échec	de	la	transmission.	Défaillance	géné	rale.			
	PING		échec	de	la	transmission.	Défaillance	géné	rale.			

Pour que votre carte réseau ne désactive plus IP lors de cette situation, et réponde sur un ping de l'adressse IP en local

C:\Windows\system32>ping 192.168.1.170	
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.170 avec	32 octets de données
Réponse de 192.168.1.170 : octets=32 temps<1ms	TTL=128
Réponse de 192.168.1.170 : octets=32 temps<1ms	TTL=128
Réponse de 192.168.1.170 : octets=32 temps<1ms	TTL=128
Réponse de 192.168.1.170 : octets=32 temps<1ms	TTL=128

il faut utiliser en invite de commande la commande **netsh** . On peut voir l'état de la situation **Détection de médias DHCP**, dans la commande

Netsh interface ipv4 show global

C:\Windows\system32≻netsh inten Recherche du statut actif	rface ipv4 show global
Paramètres généraux globaux	
Limite de sauts par défaut Limite de cache du voisin Limite de cache d'itinéraire Limite de réassemblage Redirections ICMP Comportement du routage source Déchargement de tâches Détection de médias DHCP Enregistrement de détection de Niveau MLD Version MLD Transmission en multidiffusion Fragments transmis en groupe Identificateurs aléatoires Réponse au masque d'adresses MTU minimum	<pre>: 128 sauts : 256 entrées par interface : 128 entrées par compartiment : 125348608 octets : enabled : dontforward : enabled supports : disabled : all : version3 : disabled : disabled : enabled : disabled : disabled : 576</pre>

On désactive la fonctionnalité en IPV4 et IPV6 avec la commande

Netsh interface ipv4 set global dhcpmediasense = disabled

C:\Windows\system32>netsh interface ipv4 set global dhcpmediasense = disabled Ok.

:\Windows\system32>netsh interface ipv6 set global dhcpmediasense=disabled

Puis reboot du poste!





Accès au Centre Réseau et partage :

Si une carte réseau (minimum) est installée correctement, une icône "réseau"

devrait apparaître en bas à droite... FR V R 4 16:26 18/01/2011 Quel que soit son aspect...

Un clic dessus puis "Ouvrir le Centre Réseau et partage"



Devrait amener

Fichier Edition Affichage Ou	tils ?					
Page d'accueil du panneau de	Afficher les informations de b	ase de votre réseau et configurer des connexio				
conngaration	Afficher vos réseaux actifs					
Modifier les paramètres de la	Réseau	Type d'accès : Internet				
carte	Réseau privé	Groupe résidentiel : Prêt à créer				
Modifier les paramètres de partage avancés		Connexions : 📮 Ethernet 3				
	Modifier vos paramètres réseau					
	Configurer une nouvelle con	nexion ou un nouveau réseau				
	Configurez une connexion ha ou un point d'accès.	aut débit, d'accès à distance ou VPN, ou configurez un rout				
	Résoudre les problèmes					
Voir aussi	Diagnostiquez et réparez les p	problèmes de réseau ou accédez à des informations de				
	dépannage.					
Groupement résidentiel						
Groupement résidentiel Options Internet						

Permet de gérer les paramètres des "profils réseaux". On est depuis windows 10 toujours dans un profil réseau...

N.B: Il existe trois type de "profils" réseau au sens Windows, mais l'utilisateur ne peut choisir que entre **Privé / Public**, car si **Domaine** existe, il ne peut être remis en cause:

Modifier les paramètres de la carte

Permet pour chaque carte, de configurer les protocoles, dont TCP-IP...





N.B: sous la version Windows 10 - 1709 la boite de dialogue change, et on n'accède au Centre de réseau et partage qu'après d'abord via **Ouvrir** être passé les paramètres réseaux et internet (équivalent



du menu paramètre Windows 10 / réseau et internet)

Et on retrouve le Centre de Réseau et partage ensuite



Désactivation Carte Excédentaire :



Modifier les paramètres de la carte donne accès en faità toutes les cartes physiques... Si plusieurs cartes réseaux sont présentes, il est plus judicieux de désactiver celle que l'on n'utilise pas.





Protocole TCP-IP V4 & Windows https://www.cabare.net - sr41- sr43 - sr22 - sr 24 - Cours & TP - ver 1.7 - - Michel Cabaré -


Protocoles LLDP - multiplexage - Topologie réseau Windows:

Pour chaque Icône, les propriétés de la carte permettent de définir les services et les protocoles voulus, Lorsque l'on affiche les protocoles disponibles, il y en a beaucoup. Que 4 sont indispensables ! (voire 3)

Cette connexion utilise les éléments suivants :



Protocoles présents (à ne pas activer systématiquement)

Pilote de protocole LLDP Microsoft

LLDP Link Layer Discovery Protocol (LLDP) est un protocole 802.1ab. C'est un protocole destiné à remplacer un bon nombre de protocoles propriétaires (Cisco CDP, Extreme EDP, etc.) utilisés dans la découverte des topologies réseau de proche en proche

Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft

Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft utilisé pour deux scénarios d'utilisation typiques, chacun nécessitant au moins deux adaptateurs réseau fonctionnant (et connectés) sur un même PC. Le premier scénario s'appelle l'association d'adaptateurs, ce qui signifie l'utilisation simultanée de deux adaptateurs (trunk). Le second scénario est appelé basculement de l'adaptateur / haute disponibilité, où un adaptateur de secours prend en charge la connexion réseau en cas d'échec du serveur principal.

Répondeur de découverte de la topologie de la couche de liaison
 Pilote E/S de mappage de découverte de topologie de la couche de lii

Si on veut du voisinage réseau. (cf chap spécifique)

Page

37/117

Pilote E/S de mappage de découverte de topologie de la couche de liaison

Répondeur de découverte de la topologie de la couche liaison

Ces pilote permet de remonter sur une machine tous les partages et les accès sur un réseau local, comme on pouvait l'avoir sous Vista et les premiers Seven. (afficher l'intégralité du réseau). Associé à un répondeur (forcément)

Peut se gérer via gpedit.msc / modèle d'administration / réseau/ Découverte de la topologie réseau

Éditeur de stratégie de groupe locale			
Fichier Action Affichage ?			
🗢 🄿 🔁 💼 📴 🖬 🛛 📅			
 Panneau de configuration Réseau Activer les services réseau pair à pair Microsoft Affichage sans fil Authentification de la zone d'accès sans fil BranchCache Client DNS Connexions réseau Découverte de la topologie de la couche de liaison 	^	Découverte de la topologie de la Sélectionnez un élément pour obtenir une description.	couche de liaison Paramètre [::]Activer le pilote des entrées/sorties du Mappeur de découve [::]Activer le pilote du répondeur (RSPNDR)



Protocoles Ip-v4 Ip-v6 QoS Client et partage Réseaux

Les 3 protocoles absolument indispensables pour une connexion ipv4 sont

	Client pour les réseaux Microsoft
ाज ही	Destance of the bission of the strength

🛛 🗹 🏆 Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft

Client pour les réseaux Microsoft

Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft

Si on ne les actives pas, on ne pourra rien "faire" avec notre machine.

Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

évidemment

Propriétés de Connexion au réseau local 2	×
Gestion de réseau	
Connexion en utilisant :	
Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit E	themet
	Configurer
Cette connexion utilise les éléments suivants :	
Client pour les réseaux Microsoft	
🔲 🔲 📇 Planificateur de paquets QoS	
🛛 🗹 🚚 Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Micr	rosoft
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)	
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)	
Pilote E/S Mappage de découverte de couche	liaison
	Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IP
L'adrossago do baso Minimum	Général

L'adressage de base Minimum réside en une Adresse IP et un Masque.

N.B: Pour l'identification du profil réseau, une passerelle facilite les choses

Propriétés de : Protocole Internet versi	on 4 (TCP/IPv4)		
Général			
Les paramètres IP peuvent être déterr réseau le permet. Sinon, vous devez d appropriés à votre administrateur rése	ninés automatiquement si votre emander les paramètres IP au.		
Obtenir une adresse IP automatiquement			
O Utiliser l'adresse IP suivante : —			
Adresse IP :	192 . 168 . 1 . 200		
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0		

🗆 🏪 Planificateur de paquets QoS

Planificateur de paquets Qos

A ne pas activer, sauf si on utilise des applications le nécessitant

Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)

Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)

Microsoft ne recommande pas la désactivation du protocole **IPv6**. Depuis Windows Vista et Windows Server 2008, IPv6 fait partie intégrante du système d'exploitation. Certains composants utilisent nativement IPv6 : **Remote Assistance – DirectAccess - Client Side Caching** (offline files) et **BranchCache**

Il ne faut plus prioriser les flux comme on pouvait tenter de le faire sous Windows Seven ou 2008R2 ! Il faut laisser le protocole IPVv6 en client DHCP v6 et ce depuis la <u>version Windows 10 1607</u>.



Ré-initialiser TCP/IP Sous Windows 10 :

Dans des cas extrêmes, pour réinitialiser la «Pile Ip» on ne peut plus désinstaller le protocole TCP-IP dans l'interface, mais on peut passer une commande en invite de commande.

Il faudra impérativement

- redémarrer le poste et
- reprendre toutes les configurations réseaux existantes

Donc en Invite de commande

netsh int ip reset

devrait donner

C:\Windows\system32≻netsh int ip reset Réinitialisation de Interface réussie. Réinitialisation de Adresse unicast réussie. Réinitialisation de Chemin d'accès réussie. Réinitialisation de réussie. Redémarrez l'ordinateur pour terminer cette action.

N.B: Il se peut que l'on ait un petit souci sur la composante DHCP, en Workgroup



Cela peut se résoudre via la Base de Registre où il faut donner les droits en Contrôle total à tout le monde sur la ruche 26 de la ruche {eb004a00-xxxx} située en HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ControlNsi

> - NetProvision	Autorisations pour 26	×
 Network NetworkProvider NetworkSetup2 NetworkUxManager NIs NodeInterfaces Notifications Nsi 	Sécurité Noms de groupes ou d'utilisateurs :	
 eb004a00-9b1a-11d4-9123-0050047759bc} 10 12 26 4 	Ajouter Suppri Autorisations pour Tout le monde Autoriser Refuse	mer
<pre>7 </pre>	Contrôle total	
Protocolo TCD ID V/4 & Windows	Page	

39/117





Depuis la version **1607** de windows on peut directement demander depuis l'interface graphique, via les paramètres, une ré-initialisation de TCP-IP. Il faudra impérativement

- redémarrer le poste et
- reprendre toutes les configurations réseaux existantes

Dans Etat on va chercher (tout en bas) Réinitialisation du réseau

	÷	Paramètres	
	ŝ	Accueil	Ethernet
	Re	echercher un paramètre 🖉 🔎	Ethernet
	Rése	eau et Internet	cabare-intra.net Connecté
	₽	État	
	(in	Wi-Fi	
Et on (der	nande de Réinitialiser mainte	enant
	÷	Paramètres	
	ŝ	Réinitialisation du réseau	
	Réi	nitialisation du réseau	
	Cet vos con logi VPN	te opération a pour effet de supprimer, puis de réin cartes réseau, et de rétablir les paramètres d'origin nposants réseau. Vous devrez peut-être réinstaller d iciels de mise en réseau par la suite, comme un logie V ou des commutateurs virtuels.	staller toutes e des autres 'autres ciel client
	Vot	re PC va être redémarré.	
	R	éinitialiser maintenant	
A cha	Ique	e nouvelle version / builds, de	es diagnostiques sont ajoutés en plus



Page

40/117



Protocole TCP-IP V4 & Windows https://www.cabare.net - sr41- sr43 - sr22 - sr 24 - Cours & TP - ver 1.7 - Michel Cabaré -

Profil – Type Réseau Windows 10 :

On est avec Windows 10 toujours dans un profil réseau... Dès qu'un réseau est détecté. Il existe trois type de réseau, mais l'utilisateur ne peut choisir que entre **Privé / Public**, car si **Domaine** existe, il ne peut être remis en cause.

- Domaine
- Privé
- Public

La différence entre **Public / Privé** est une différence des paramétrages par défaut, disponible dans les "partages avancés" et dans le pare-feu.

C'est le service "Connaissance des emplacements réseau" (NIaSvc) qui gère cela. Vérifier qu'il soit bien démarré sur les clients



Il y a un service dépendant également qui intervient c'est "Service Liste des réseaux" (Netprofm)

Propriétés de Servic	e Liste des	résea	ux (Ordinateur	local)	×
Général Connexion	Récupér	ation	Dépendances		
Nom du service :	netprofm				
Nom complet :	Service Lis	te des	réseaux		
Description :	Identifie les connecté,	s résea collec	ux auxquels l'or te et stocke les	dinateur s'est propriétés de ces	\$
Chemin d'accès de C:\Windows\Syste	s fichiers ex m32\svchos	écutat st.exe	iles : k LocalService		
Type de démarrage	1	Manu	el		\sim
					_
État du service :	En cours d'e	exécut	ion		
Démarrer	Arrêter		Suspendre	Reprendre	÷ 4

Dans l'observatoire d'évènement les sources: **Microsoft-Windows** avec **NIaSvc** et **NetworkProfile** peuvent aider pour un diagnostic









Dans l'interface Windows 10 on demande Paramètres

et ensuite réseau et internet

On se place ensuite sur **Ethernet**, et on sélectionne la carte réseau pour laquelle on veut modifier le type de Profil

Réseau et Internet Wi-Fi, mode Avion, VPN

Dans l'exemple Ethernet 3

λ ← Paramètres			-	×
🔅 RÉSEAU ET INTERNET		Rechercher un paramètre	e	٩
Consommation des données	Ethernet	:		
Réseau privé virtuel				
Accès à distance	Ethern Conne	et 3 cté		
Ethernet				
Proxy				

Dans la boite de dialogue qui s'ouvre, on ne choisit pas public ou privé, mais simplement le fait de dire **Rendre ce pc détectable**, fera le réseau de type **Réseau privé**

← Paramètres	
STATES ST	Afficher vos réseaux actifs —
Rendre ce PC détectable Autorisez les autres PC et appareils de ce réseau à détecter votre	Réseau Réseau privé
PC. Nous vous recommandons d'activer cette option sur les réseaux privés à domicile ou au travail, mais de la désactiver sur les réseaux publics pour maintenir la protection de vos données.	
Activé	
Et si on indique ne pas vouloir, alors cela fera le r	réseau de type Réseau public
← Paramètres	
S ETHERNET 3	Afficher vos réseaux actifs
Rendre ce PC détectable	Réseau
Autorisez les autres PC et appareils de ce réseau à détecter votre PC. Nous vous recommandons d'activer cette option sur les réseaux privés à domicile ou au travail, mais de la désactiver sur les réseaux publics pour maintenir la protection de vos données.	Reseau public
→ (Désactivé	



N.B : sous la version Windows 10 - 1709 la boite de dialogue change, et on a de nouveau la mention profil réseau public / privé qui apparaît (à la place de detectable...)

cabare-intra.net ැරිදු

Profil réseau

Public

Votre PC est masqué des autres appareils sur le réseau et ne peut pas être utilisé pour l'imprimante et le partage de fichiers.

O Privé

et

Pour un réseau de confiance, par exemple à votre domicile ou au travail. Votre PC est détectable et vous pouvez l'utiliser pour l'imprimante ou le partage de fichiers si vous le configurez.

Configurer le pare-feu et les paramètres de sécurité

Changer de type de Profil réseau – Powershell :

In faut d'abord récupérer le nom du progfil réseau en cours par la commande • **Get-NetConnectionProfile**



Puis passer une commande du genre Set-NetConnectionProfile

Avec 2 paramètres - name (et entre guillemets le nom du profil)

- NetworkCategory (avec mot clé Private ou Public)

Set-NetConnectionProfile -name "Réseau non identifié" -NetworkCategory Private

Changer de type de Profil réseau WI FI – windows 1709

Cela n'est possible que si la connexion est uniquement en WIFi

Si une connexion en RJ45 est active en parallèle, on ne peut choisir le type de réseau pour la connexion WIFI

Pour modifier le statut d'un réseau Wi-Fi en public ou privé

- Sélectionnez Démarrer #, puis Paramètres 3 > Réseau et Internet + > Wi-Fi 6.
- 2. Sélectionnez Gérer les réseaux connus, sélectionnez le réseau dont vous souhaitez modifier les paramètres, puis sélectionnez Propriétés.
- 3. Sous Profil réseau, sélectionnez Public ou Privé.





Changer de type de Profil réseau - Regedit :

Se placer dans la clé suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles



Rechercher dans les sous-clé, (ici dans l'exemple il y en a 4) celle correspondant à votre réseau (la valeur **ProfileName** doit porter le nom de votre connexion réseau, ici dans l'exemple **cabare-intra.net**)

🏥 Éditeur du Registre				
Fichier Edition Affichage Favoris ?				
	^	Nom	Туре	Données
 Nla Permissions Profiles (291E313D-1F75-4CB4-AD2D-8B99DC8592BF (37C2FD6F-9B40-4228-88E5-8FD8B935C3E7) (99B91786-A17C-45A1-8A7A-611B3BF33AB8 (EF5899E0-0366-4A35-B42E-AC3CC7810961) Signatures 	}	 (par défaut) Category DateCreated DateLastConne Description Managed NameType ProfileName 	REG_SZ REG_DWORD REG_BINARY REG_BINARY REG_SZ REG_DWORD REG_DWORD REG_SZ	(valeur non définie) 0x00000000 (0) e1 07 01 00 04 00 05 (e2 07 04 00 04 00 05 (cabare-intra.net 0x00000001 (1) 0x00000006 (6) cabare-intra.net

Modifier la valeur DWORD 32 k

La valeur **DWORD Category** correspond au type de profil (Public/Privé/Domaine) avec les conventions suivantes

Modifier la valeur DWORD 3	2 bits	×
Nom de la valeur : Category		
Données de la valeur :	Base	5
	OK Annuler	

Public 0 Privé 1 Domaine 2



Reset - Listes des réseaux identifiés

N.B : la liste de <u>tous les réseaux détectés</u> par Windows se trouve en demandant dans les **stratégies de sécurité locales**, dans les **stratégie du gestionnaire de liste de réseaux / Afficher tous les réseaux**



N.B : la liste des réseaux détectés par Windows est stockée en dans la base de Registre en

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles



Pour faire un Reset de la situation il peut être necéssaire de

- Désactiver la carte réseau
- Modifier l'adressage IP
- Purger les NetworkList\Profiles de la base de registre
- Re-demarrer le service Service Liste des réseaux (netprofm)
- Réactiver la carte réseau



RESEAU WINDOWS 7

Paramétrage TCP/IP Windows:



ou de la barre des tâches et via clic/droit demander Ouvrir les paramètres



Sur des postes Windows 10, cela amène une autre boite de dialogue, où, dans **Ethernet**, on demande ensuite **Centre Réseau et Partage**



N.B: accès possible également via les paramètres de Windows 10 / Réseaux et internet / puis on retrouve Ethernet / Centre Réseau et partage



pour retrouver enfin les propriétés

📱 Propriétés de Connexion au réseau local 🛛 🔀				
Gestion de réseau Partage				
Connexion en utilisant :				
Attansic L1 Gigabit Ethemet 10/100/1000Base-T Controlle				
Configurer				
Cette connexion utilise les éléments suivants :				
Client pour les réseaux Microsoft				
 Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Mi 				
Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)				
Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)				
L ^I 𝒯.▲- Pilote d'E/S du mappage de découverte de topologie d				
☐				
Installer Désinstaller Propriétés				

Il est important dans un premier temps de :

- Désactiver IPv6
- les nouveaux protocoles de découverte Windows...

Accès au Centre Réseau Windows:



Modifier les paramètres de partage avancés

Permet de gérer les paramètres des "profils réseaux". On est depuis windows SEVEN, et donc avec 10 toujours dans un profil réseau...

N.B: Il existe trois type de "profils" réseau au sens Windows, mais l'utilisateur ne peut choisir que entre **Privé / Public**, car si **Domaine** existe, il ne peut être remis en cause:

Modifier les paramètres de la carte

Permet pour chaque carte, de configurer les protocoles, dont TCP-IP...

Profil – Type Réseau seven 7:

On est avec SEVEN toujours dans un profil réseau... Des que un réseau est détecté (pour ce faire il faut un adressage IP minimum, Adresse/Masque + Passerelle) alors il faut décider de son "type" parmi ceux proposés

R
 Si
s'a

Réseau domestique

Si tous les ordinateurs de ce réseau sont à votre domicile et que vous les reconnaissez, il s'agit d'un réseau domestique approuvé. Ne choisissez pas cette option pour des endroits publics tels que des cybercafés ou des aéroports.



Réseau de bureau

Si tous les ordinateurs de ce réseau sont sur votre lieu de travail et que vous les reconnaissez, il s'agit d'un réseau de bureau approuvé. Ne choisissez pas cette option pour des endroits publics tels que des cybercafés ou des aéroports.



Réseau public

Si vous ne reconnaissez pas tous les ordinateurs du réseau (par exemple si vous êtes dans un cybercafé ou un aéroport, ou si vous disposez d'un haut débit mobile), il s'agit d'un réseau public et il n'est pas approuvé.

De l'appartenance à tel ou tel type de réseau, découleront

Les paramètres des partages avancés

Les réglages du Pare-Feu

Il existe trois type de réseau au sens SEVEN, mais l'utilisateur ne peut choisir que entre **Privé / Public**, car si **Domaine** existe, il ne peut être remis en cause:

- Domaine
- Privé
- Public

La différence entre **Public / Privé** est une différence des paramétrages par défaut des "partages avancés" et du pare-feu.

Choisir un profil Réseau 7 :

Si on n'est pas dans un domaine, alors on peut en cliquant sur le type de réseau en cours... choisir le nouveau profil réseau.





N.B: Si Réseau non identifié s'affiche, une passerelle sera la bienvenue...!

Afficher vos réseaux actifs

Car dans ce cas on ne peut pas changer de profil...



Des que l'on donne une adresse IP en passerelle, cela débloque la détection, et windows nous demande de choisir un profil

Sélectionner l'emplacement du réseau « Réseau »

Cet ordinateur est connecté à un réseau. Windows appliquera automatiquement les paramètres réseau appropriés pour cet emplacement.



Réseau domestique

Si tous les ordinateurs de ce réseau sont à votre domicile et que vous les reconnaissez, il s'agit d'un réseau domestique approuvé. Ne choisissez pas cette option pour des endroits publics tels que des cybercafés ou des aéroports.



Réseau de bureau Si tous les ordinateurs 🖉 ce réseau sont sur votre lieu de travail et que vous les reconnaissez, il s'agit d'un réseau de bureau approuvé. Ne choisissez pas cette option pour des endroits publics tels que des cybercafés ou des aéroports.



Si vous ne reconnaissez pas tous les ordinateurs du réseau (par exemple si vous êtes dans un cybercafé ou un aéroport, ou si vous disposez d'un haut débit mobile), il s'agit d'un réseau public et il n'est pas approuvé.

🔲 Traiter tous les réseaux auxquels je me connecterai à l'avenir comme des réseaux publics, et ne plus me poser la question.

Comment choisir ?

Cet état de fait est réglable dans les stratégies locales de sécurité, dans les Stratégies du gestionnaire de liste de réseaux / Réseaux non identifiés







PROFIL RESEAU AVANCE – VOISINAGE RESEAU

Réglage Disponibles:

Les réglages suivants existent selon les profils réseaux... Surtout



Mais pour que cela soit possible, il faut absolument que les 4 services suivants soient démarrés sur le poste (ce qui n'est pas toujours le cas):

Client DNS	Publication des ressources			
🐫 Client DNS	🙀 Publication des ressources de découverte de fonctions			
Découverte SSDP	Hôte de périphérique			
🔅 Découverte SSDP	🙀 Hôte de périphérique UPnP			

Dossiers publics et **groupe résidentiels** ne devraient pas être activés sur des machines professionnelles...





Jeux de Réglages:

Le jeu des réglages est quasiment le même dans tous les profils...

à chaque emplacement correspond un "jeu de réglage" pré-réglé

Recherche du réseau
Quand la découverte de réseau est activée, l'ordinateur peut voir les autres ordinateurs et périphériques du réseau, et peut lui-même être vu par les autres ordinateurs du réseau. <u>Qu'est-ce que la découverte de</u> <u>réseau ?</u>
C Activer la découverte de réseau
O Désactiver la découverte de réseau
Partage de fichiers et d'imprimantes
Lorsque le partage de fichiers et d'imprimantes est activé, toute personne sur le réseau peut accéder aux fichiers et aux imprimantes que vous avez partagés à partir de cet ordinateur.
 Activer le partage de fichiers et d'imprimantes
C Désactiver le partage de fichiers et d'imprimantes
Partage de dossiers publics
Lorsque le partage des dossiers Public est activé, les utilisateurs du réseau, y compris les membres du group résidentiel, peuvent accéder aux fichiers des dossiers Public. <u>Que sont les dossiers Public ?</u>
 Activer le partage afin que toute personne avec un accès réseau puisse lire et écrire des fichiers dans les dossiers Public
 Désactiver le partage des dossiers Public (les personnes connectées à cet ordinateur peuvent continuer d'accéder à ces dossiers)

Sur une machine en workgroup deux profils type existent



Sur une machine appartenant à un domaine un troisième profil apparaît (et on ne peut pas en choisir un autre)

•	répondant au label " domaine "	
	Modifier les options de partage pour d'autres profils réseau	
	Windows crée un profil réseau distinct pour chaque réseau utilisé. Vous pouvez choisir des options spécifiques pour chaque profil.	
	Résidentiel ou professionnel	•
	Public	•
	Domaine (profil actuel)	•



Activer la découverte du "voisinage réseau":

On a indiqué que 4 services devaient être démarrés sur le poste pour que notre ordinateur puisse être vu, Pour le voisinage réseau il en faut ajouter 2

- Hôte du fournisseur de découverte de fonctions (fdPHost)
- Mappage de découverte de topologie de la couche de liaison (lltdsvc)

Répondeur de découverte de la topologie de la couche de liaison
 Pilote E/S de mappage de découverte de topologie de la couche de liaison

Donc au total 6 services

- Client DNS
- Publication des ressources de découverte de fonctions
- Découverte SSDP
- Hôte de périphérique UPnP
- + Hôte du fournisseur de découverte de fonctions
- + Mappage de découverte de topologie de la couche de liaison

Publication des ressources
Service Fdrespub
Republication des ressources de découverte de fonctions
Hôte de périphérique
Service upnphost
Rôte de périphérique UPnP
Mappage de découverte de topologie
Service litesuc

🌇 Hôte du fournisseur de découverte de fonctions 🙀 Mappage de découverte de topologie de la co...

Pourquoi pas un script du genre en Powershell pour les démarrer...

```
$list = "Dnscache","FDResPub","SSDPSRV","upnphost","fdPHost", "Iltdsvc",
foreach ( $service in $list) {
    $TheService = get-service | ?{$_ -like "*$service*"}
    $TheService
    if ( $TheService.Status -eq "Stopped" ){
        set-service $service -StartupType Manual -Status Running
    }
}
```



Sestion de l'ordinateur (local)	Services					
Outils système	Client DNS	Nom	Description	État	Type de démarrage	
Planificateur de taches Deconcateur d'événeme		🖾 BranchCache	Ce service met en		Manuel	
Dossiers partagés	Description :	CaptureService_18bd1e	Active la fonction		Manuel	
> 🔬 Utilisateurs et groupes I	en cache les noms DNS (Domain	CaptureService_20d45	Active la fonction		Manuel	
> 🔞 Performance	Name System) et inscrit le nom	🎑 Carte à puce	Gère l'accès aux c		Manuel (Déclencher le démarra.	
📲 Gestionnaire de périphé	complet de cet ordinateur. Si le service est arrêté les noms DNS	Carte de performance WMI	Fournit des infor		Manuel	
Stockage	continuent d'être résolus. Toutefois,	Centre de sécurité	Le service WSCSV	En cours d'e	Automatique (début différé)	
Services et applications	les résultats des requêtes de noms	Cliché instantané des volu	Gere et impleme	En cours d'e	Manuel Automatique (déclancher la dé	
Services	nom de l'ordinateur n'est pas inscrit.	Client de suivi de lien distri	Conserve les liens	En cours d'e	Automatique (declencher le de	
🚔 Contrôle WMI	Si le service est désactivé, les services	Client DHCP	Inscrit et met à jo	En cours d'e	Automatique	
	peuvent pas démarrer.	Client DNS	Le service client	En cours d'e	Automatique (déclencher le dé	
						_
Gestion de l'ordinateur (local)	Services					
> (Planificateur de tâches	Publication des ressources de	Nom Des	scription État	Type de d	démarrage Ouvrir u	^
> 🐻 Observateur d'événeme	decouverte de ronctions	Protocole EAP (Extensible A Les	service EAP (E	Manuel	Système	
> in Dossiers partagés	Arrêter le service	Protocole PNRP Per	met la resoluti blie cet ordinat	Manuel rs d'e Manuel (Déclencher le démarra Service le	
> N Performance	Redemarrer le service	Redirecteur de port du mod Per	met la redirect En cour	rs d'e Manuel	Système	
🖁 🖁 Gestionnaire de périphé	Descriptions	Registre à distance Per	met aux utilis	Désactivé	é Service le	
✓ <a>e Stockage	Publie cet ordinateur et les ressources	Requête du service VSS Mic Co	ordonne les co En cour	rs d'e Manuel (Déclencher le démarra Système	
Gestion des disques	qui y sont attachées, de façon à ce	Routage et accès distant Off	re aux entrepri	Désactivé	é Système	
Services	le réseau. Si ce service est arrêté, les	Serveur Pre	nd en charge I En cour	rs d'e Automati	ique (déclencher le dé Système	
Gestion de l'ordinateur (local)	0.0.1					
 Outils système 	Services	No			······	
> 🕑 Planificateur de tâches	Decouverte SSDP	Nom Desc	cription Etat	iype de dé	emarrage Ouvrir ui "	4
> 11 Observateur d'événeme	Arrêter le service	Consommation des donnees Con	sommation d En cours e les clés d'ide	Manuel (D	que Service i Déclencher le démarra Service le	
M Utilisateurs et groupes I	<u>Redémarrer</u> le service	Contrôle parental App	lique le contr	Manuel	Système	
> N Performance		Coordinateur de transactio Coo	rdonne les tr	Manuel	Service r	
Gestionnaire de périphé	Description : Découvre les périphériques et services	CoreMessaging Man	ages commu En cours	d'e Automatio	que Service le	
Stockage Gestion des disques	en réseau qui utilisent le protocole de	CredentialEnrollmentMana Gest	tionnaire d'in	Manuel	Système	
Services et applications	périphériques UPnP. Annonce	Découverte SSDP Déco	ouvre les péri En cours	d'e Manuel	Service le	
Services	également les périphériques et	Détection matériel noyau Four	rnit des notifi En cours	d'e Automatio	que Système	
Contrôle WMI	l'ordinateur local. Si ce service est	DeviceAssociationBroker_18 Enal	bles apps to p	Manuel	Système	
	arrêté, les périphériques SSDP ne	DeviceAssociationBroker_20 Enable	bles apps to p	Manuel	Système	
掛 Gestion de l'ordinateur (local)	O Services					
✓ [™] Outils système	Hôte de périphérique UPnP	Nom De	scription État	Type de d	démarrage Ouvrir u	^
> Planificateur de taches > III Observateur d'événeme		🤹 Gestionnaire des utilisateurs 🛛 Le	Gestionnaire d En cou	rs d'e Automat	tique (déclencher le dé Système	
> 8 Dossiers partagés	<u>Démarrer</u> le service	Gestionnaires des paiement Gè	re les paiemen	Manuel ((Déclencher le démarra Service le	
> 🜆 Utilisateurs et groupes		GraphicsPerfSvc Gra	aphics perform	Manuel ((Déclencher le démarra Système	
Gestionnaire de périphe	Autorise l'hébergement des	Heure cellulaire Ce	service définit	Manuel (Déclencher le démarra Service le	
🗸 🔄 Stockage	périphériques UPnP sur cet	🖏 Hôte de DLL de compteur d Pe	rmet aux utilis	Manuel	Service li	
📅 Gestion des disques	tous les périphériques UPnP hébergés	Hôte de périphérique UPnP Au	torise l'héberg	Manuel	Service le	
 Services et applications Services 	cesseront de fonctionner et aucun autre périphérique hébergé ne pourra	Hôte de synchronisation_18 Ce	service synchr En cou	rs d'e Automat	tique (début différé) Système	
Contrôle WMI	être ajouté. Si ce service est désactivé,	Hote de synchronisation_20 Ce O Hôte du fournisseur de déc le	service synchr En cou	rs die Automat re d'e Manuel	tique (debut differe) Systeme	
🜆 Gestion de l'ordinateur (local)	O. Services					
✓ ↓ Outils système	Hôte du fournisseur de découverte	Nom	Description Éta	at Type	e de démarrage Ouv	^
> Planificateur de tâches > III Observateur d'événeme	de fonctions	🎑 Gestionnaire des utilisateurs	Le Gestionnaire d En	cours d'e Auto	omatique (déclencher le dé Syst	
> 20 Dossiers partagés	Arrêter le service	🎑 Gestionnaires des paiements et	Gère les paiemen	Man	uel (Déclencher le démarra Serv	
> 🜆 Utilisateurs et groupes	Redémarrer le service	GraphicsPerfSvc	Graphics perform	Man	uel (Déclencher le démarra Syst	
> (N) Performance Gestionnaire de nérinh		Groupement de mise en reseau	Permet la comm Ce service définit	Man Man	uel (Déclencher le démarra Serv	
✓ Stockage	Description :	Hôte de DLL de compteur de pe	Permet aux utilis	Man	iuel Serv	
📻 Gestion des disques	fournisseurs de découverte de réseau	Hôte de périphérique UPnP	Autorise l'héberg	Man	uel Serv	
 Services et applications Services 	de découverte de fonction (FD). Ces fournisseurs de découverte de	Hôte de synchronisation_18bd1e	Ce service synchr En	cours d'e Auto	omatique (début différé) Syst	
Contrôle WMI	fonction fournissent des services de	Hôte du fournisseur de découve	Le service EDPHO En	cours d'e Auto	omatique (debut differe) Syst	
	protocoles SSDP (Simple Services	Hôte système de diagnostics	Le service Hôte s En	cours d'e Man	uel Syst	
	Discovery Protocol) et WS-D (Web	Identité de l'application	Détermine et véri	Man	uel (Déclencher le démarra Serv	
	désactivation du service FDPHOST	Informations d'application	Permet d'exécute En	cours d'e Man	uel (Déclencher le démarra Syst	
🜆 Gestion de l'ordinateur (local)	O Services					
✓ [™] Outils système	Mannage de décembre é u	Nom	Desist	n	Tuna da dáma	^
> (I) Planificateur de tâches	topologie de la couche de liaison	Solation de clé CNG	Le service	d'isolat En com	is d'e Manuel (Déclencher le dé	
> III Observateur d'evéneme > iii Dossiers partagés		Live Sauvegardé sur Xbox Live	Ce service	synchr	Manuel (Déclencher le dé	
> 🖉 Utilisateurs et groupes	Redémarrer le service	Journal d'événements Windows	Ce service	gère le En cou	ırs d'e Automatique	
> 🔕 Performance	,	Q Journaux & alertes de performanc	e Le service	des jou	Manuel	
Gestionnaire de périphe Gestionnaire de périphe	Description :	Lanceur de processus serveur DCC	JVI Le service e distante (R. Dans Wind	DCOM En cou dows 20	irs a e Automatique Manuel	
Gestion des disques	Crée un mappage réseau, consistant en informations sur la topologie des	Mappage de découverte de topolo	ogie de la co Crée <u>un m</u>	nappag En cou	irs d'e Manuel	
Services et applications	ordinateurs et des périphériques	🔍 Mappeur de point de terminaison	RPC Résout les	identifi En cou	ırs d'e Automatique	
Services	(connectivité) et en métadonnées décrivant chaque ordinateur et	MessagingService_18bd1e	Service pr	enant e	Manuel (Déclencher le dé	
Controle wivin	chaque périphérique. Si ce service est	MessagingService_20d45	Service pr	enant e	Manuel (Déclencher le dé	
	In the sat live the manhage researched	we meane a jour reservice orchestrat	or dere les fr		no a ciri – macorriacique (debuc diffe	



Protocole TCP-IP V4 & Windows https://www.cabare.net - sr41- sr43 - sr22 - sr 24 - Cours & TP - ver 1.7 - Michel Cabaré -



MECANISME DU VOISINAGE RESEAU

Principe de fonctionnement :

Lorsque l'on clique sur voisinage réseau, on a souvent une réponse lors du démarrage de la machine comme quoi le "parcours du réseau est impossible", or **il suffit d'attendre et tout rentre dans l'ordre**...

Mais la signification du message est la suivante : actuellement un **Explorateur Principal** n'est pas encore identifié...

Environ toutes les 12 minutes, les serveurs annoncent leur présence avec des trâmes spéciales au format NetBios. Une élection d'Explorateur Principal peut arriver lorsque

- un ordinateur n'arrive pas à trouver un Explorateur Principal
- Lorsque un Explorateur Principal arrive sur le réseau, ou s'arrête.
- Lorsque un Contrôleur de Domaine démarre:

Lorsque une élection est lancée, un algorithme compliqué basé sur plusieurs variables se déroule (type de OS, version d'OS, configuration, adressage IP, nombre de machines présentes etc) et un seul Explorateur Principal sera déclaré !

A chaque fois qu'un PC démarre, il est configuré par défaut pour tenter de savoir s'il doit devenir Explorateur...

Il peut exister jusqu'à 5 types de machines dans un réseau Windows

Non-Browser / Non Explorateur

Un **non-browser** ou **non Explorateur** est un ordinateur qui a été configuré pour ne pas maintenir une liste des ordinateurs devant apparaître dans le voisinage réseau

Potential Browser / Explorateur Potentiel

Un **Potential-Browser** ou **Explorateur Potentiel** est un ordinateur capable de maintenir une liste des ordinateurs devant apparaître dans le voisinage réseau, et pouvant être promu comme Explorateur principal. Un **Explorateur Potentiel** est aussi capable de jouer le rôle d'un **Explorateur de Secours**, s'il est piloté par un **Explorateur Principal**

Backup Browser / Explorateur de Secours

Un **Backup-Browser** ou **Explorateur de Secours** reçoit une copie des ordinateurs devant apparaître dans le voisinage réseau depuis un **Explorateur Principal** et fournis cette liste à la demande des autres ordinateurs du domaine ou du groupe de travail

N.B: Lorsqu'un poste démarre, c'est l' Explorateur Principal qui lui indique s'il doit devenir un Explorateur de Secours ou non





Master Browser / Explorateur Principal

Un Master-Browser ou Explorateur Principal est responsable de la collecte des informations nécessaires à la création et à mise à jour de la liste des ordinateurs figurant dans le voisinage réseau. Cette liste inclus tous les serveurs du domaine de l' Explorateur Principal et la liste de tous les domaines sur le réseau. Les machines windows annoncent leur présence à l' Explorateur Principal par un datagrame appelé "server annoucement", et celui-ci les ajoute

- Si un Domaine s'étends sur plus d'un sous-réseau, l' Explorateur Principal travaille de la manière suivante :
 - ✓ Il gère la liste pour le sous-réseau dont il fait partie
 - ✓ fournit cette liste à chaque Explorateur de Secours de chaque sousréseau
- Si un sous-réseau comprends plusieurs Domaines, chaque Domaine à son Explorateur Principal et éventuellement ses Explorateurs de Secours

Domain Master Browser / Explorateur Principal de Domaine

Un Domain Master-Browser ou Explorateur Principal de Domaine est responsable de la collecte des informations pourla création et la mise à jour de la liste pour tout le domaine, collecte les informations des **Explorateur** Principaux des autres sous-réseaux et fournit les informations aux Explorateur Principaux des autres sous-réseaux.

Un **Explorateur Principal de Domaine** est toujours le Contrôleur Principal de Domaine

N.B: Un poste peu jouer plusieurs rôles, par exemple l' Explorateur Principal peut aussi être un Explorateur Principal de Domaine

Rafraîchissement Tests et vérifications :

Quelles sont les vitesses de raffraîchissement ?

de quelques secondes, à plusieurs minutes, jusqu'à 12 minute pour la prise en compte d'un serveur dans un Domaine, ce qui par rebonds peut aller à 24 minutes entre 2 Domaines...

Pour la suppression d'une machine c'est pire, Microsoft annonçant jusqu'à 36 minutes pour la mise à jour d'une liste "rayant" une machine qui ne se serait pas correctement déconnectée du réseau (arrêt système brutal...)

Peut on éviter l'élection d'un Explorateur ? :

la réponse est non; il doit y en avoir toujours un, mais on peut a la limite accélérer un peut les choses

En implémentant un serveur WINS qui diminuera le trafic réseau pour les résolutions de nom Netbios.





56/117

En implémentant un serveur DNS qui diminuera le trafic réseau pour les résolutions de nom

En modifiant le status d'une machine : si on modifie dans propriété de partage des fichiers et imprimantes le fait qu'une machine soit éligible ou non (on peut éviter les élections et diminuer les trâmes émises...)

Sous Windows 95-98

B	Propriétés Partage des fichiers et im	primantes pour les réso	ea ? 🗙	
	Avancées Cliquez sur le paramètre que vous vou sélectionnez sa nouvelle valeur à droit	lez changer à gauche, puis e.		définir qui peut être Browse Master N B: Il doit y en avoir
	Propriétés : Annonce LM Browse Master	<u>V</u> aleur : Automatique Activé Automatique Désactivé		toujours 1 seul !

Sous Windows NT ou 2000

Il faut modifier la base de registre NT "ce qui reste délicat"



Il faut se positionner sur la clé

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser\ Parameters

et y modifier la clé de type DWORD-value nommée **MaintainServer List** les valeurs possibles sont "**Auto**" "**No**" et "**Yes**"

En accélérant la vitesse de rafraîchissement...ll faut modifier la base de registre NT "ce qui reste délicat"



Il faut se positionner sur la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\LanmanServer\ Parameters

et y créer une clé de type DWORD-value

en allant dans le menu

Edition / nouveau / valeur Dword

et y entrer la clé Announce





🚊 🗋 LanmanServer 📃	Nom	Données
	(Défaut)	(valeur non définie)
🗀 Enum	😼 Lmannounce	0x00000000 (0)
🕂 🛄 Linkage	RullSessionPipes	43 4f 4d 4e 41 50 00 43 4f 4d 4e 4f 44 45 00 53
	NullSessionShares	43 4f 4d 43 46 47 00 44 46 53 24 00 00
Security	BB Size	0x00000001 (1)
i ⊡ Shares	Re Announce	0×00000000 (0)
🗄 🛄 LanmanWorkstation		

cette valeur Announce il faut ensuite la modifier via le menu

Edition / modifier

Edition de la valeur DWOI	RD ? X
<u>N</u> om de la valeur : Announce	
Données de la valeur : 3c	Base

une valeur de 60 secondes (3c hexa) semble un bon compromis entre vitesse et nombre de trâmes...



Objectif de DHCP :

Le protocole **DHCP** (**Dynamic Host Configuration Protocol**) centralise et gère l'attribution des informations de configuration **TCP-IP** en affectant automatiquement des adresses **IP** à des ordinateurs configurés pour utiliser DHCP. La mise en œuvre de **DHCP** élimine certains problèmes de configuration liés à la configuration manuelle de **TCP-IP**.

A chaque démarrage d'un client **DHCP**, ce dernier demande des informations d'adressage IP à un serveur **DHCP**. <u>Un client ne choisit pas un</u> <u>serveur DHCP</u>, il interroge le réseau avec un **broadcast DHCP** pour repérer les serveurs **DHCP** potentiel en vue de récupérer a terme notamment :

- Une adresse IP
- Un masque de sous-réseau.
- Des valeurs facultatives, comme une adresse de **passerelle** par défaut, une adresse **DNS** ou l'adresse du serveur WINS.

Lorsqu'un serveur **DHCP** reçoit une requête, il sélectionne des informations d'adressage IP dans une réserve d'adresses définie dans une base de données et les propose au client **DHCP**. Si le client les accepte, les informations d'adressage **IP** lui sont cédées sous la forme d'un bail d'une durée spécifique. Si aucune information d'adressage IP n'est disponible dans la réserve pour location au client, ce dernier ne peut pas initialiser **TCP/IP**. Il peut selon les cas se doter d'une adresse **APIPA**. (cf chap spécifique).

Remarque : Le protocole **DHCP** est défini dans les RFC 1533, 1534, 1541 et 1542. et est dérivé du protocole **BootP**.

Fonctionnement de DHCP :

Pour configurer un client DHCP, le protocole DHCP travaille en 4 phases :





DHCPDISCOVER ou "Demande de bail IP" :

Le client ne disposant pas d'adresse IP et ne connaissant l'adresse IP d'aucun serveur, il utilise 0.0.0.0 comme adresse de source et 255.255.255.255 comme adresse de destination.

La demande de bail est envoyé au sein d'un message **DHCPDISCOVER**. Ce message contient également l'adresse matérielle et le nom d'ordinateur du client, afin que les serveurs DHCP puissent identifier l'émetteur de la requête. Tous les serveurs répondent s'ils le peuvent.

Le processus de bail IP est utilisé dans l'une des situations suivantes:

- TCP/IP est initialisé pour la première fois en tant que client DHCP.
- Le client demande une adresse IP spécifique qui lui est refusée. Il est possible que le serveur DHCP ait supprimé le bail.
- Le client disposait auparavant d'un bail d'adresse IP mais y a mis fin et en demande un nouveau.

DHCPOFFER ou "Offre de bail IP" :

Tous les serveurs DHCP qui ont reçu la demande et qui disposent d'une configuration valide vis-à-vis du client diffusent une proposition.

Le client ne disposant pas encore d'une adresse IP, l'envoi de la proposition s'effectue par diffusion sous forme de message **DHCPOFFER.**

<u>Remarque</u>: Lorsque aucun serveur DHCP n'est en ligne, le client DHCP attend une proposition pendant 1 seconde. S'il n'en reçoit aucune, il diffuse à nouveau la requête à trois reprises (selon des intervalles successifs de 9, 13 et 16 secondes). Si aucune proposition n'est reçue après quatre tentatives, le client essaie à nouveau toutes les 5 minutes.

DHCPREQUEST ou "Selection de bail IP" :

Après avoir reçu une proposition d'au moins un serveur DHCP, le client informe par diffusion tous les autres serveur DHCP de sa sélection, <u>en</u> <u>acceptant la première proposition reçue</u>.

La diffusion est envoyé dans un message **DHCPREQUEST** et comprend l'identificateur du serveur (AI) dont la proposition a été acceptée. Tous les autres serveurs DHCP retirent leur proposition afin que les adresses IP dont ils disposent restent disponibles pour la requête de bail IP suivante.

DHCPACK / NACK ou "Accusé de réception de bail IP" :

Le serveur DHCP dont la proposition est acceptée diffuse au client un accusé de réception stipulant la conclusion du bail, sous la forme d'un message **DHCPACK**. Ce message contient un bail valide pour une adresse IP et éventuellement d'autres informations de configurations.

Si un accusé de réception stipulant la non conclusion du bail (**DHCPNACK**) est diffusé (le client tente de souscrire le bail d'une adresse IP dont il disposait précédemment alors que cette adresse n'est plus disponible par exemple) le client retourne au processus de demande de bail IP.





"Renouvellement de bail IP" :

Tous le clients DHCP tentent de renouveler leur bail lorsqu'il atteint **50 %** de sa durée. Pour renouveler, un client DHCP envoie un message **DHCPREQUEST** directement au serveur DHCP avec qui il a conclu le bail en vigueur.

Si le serveur DHCP est disponible, il renouvelle le bail et envoie au client un accusé de réception stipulant la conclusion du renouvellement (**DHCPACK**) et la nouvelle durée, ainsi que les éventuelles mises à jour des paramètres de configuration.

Lorsque le client reçoit l'accusé de réception, il met à jour sa configuration. Si un client tente de renouveler son bail mais est dans l'impossibilité de contacter le serveur DHCP à l'origine de ce dernier, le client peut encore utiliser l'adresse, puisqu'il lui reste 50 % de la durée du bail.

Lorsqu'un client DHCP redémarre, il tente d'obtenir un bail pour la même adresse avec le serveur DHCP d'origine. Pour ce faire, il diffuse un message **DHCPREQUEST** spécifiant la dernière adresse IP dont il avait le bail. Si la tentative se solde par un échec et qu'il lui reste encore du temps avant l'expiration du bail, le client DHCP continue à utiliser la même adresse IP.

Si un bail, lorsqu'il atteint **50** % de sa durée, n'a pas pu être renouvelé par le serveur DHCP d'origine, le client tente de contacter les autres serveurs DHCP disponibles lorsque **87,5% du temps s'est écoulé**. Le client diffuse alors un message **DHCPREQUEST**. Tous les serveurs DHCP peuvent répondre par un message **DHCPACK(renouvellement du bail)** ou **DHPCNACK (obligeant le client DHCP à se réinitialiser** et à obtenir le bail d'une adresse IP différente).

Lorsque le bail expire ou qu'un message DHCPNACK est reçu, le client DHCP doit immédiatement cesser d'utiliser l'adresse IP. Il retourne alors au processus de souscription d'un nouveau bail d'adresse IP.

DHCPRELEASE ou libération des ressources:

Le client peut envoyer un message DHCPRELEASE lorsqu'il s'arrête. Ainsi le serveur DHCP peut de nouveau utiliser ces adresses pour un autre client...

N.B: Microsoft n'utilise pas cette commande. Lorsqu'une machine s'arrête, son Bail courre encore sur le serveur DHCP. Si le client se reconnecte au réseau avant la fin du bail, son bail sera réattribué par un demande DHCPREQUEST...



Client DHCP Windows 10 - Seven

Un poste devient client DHCP simplement en demandant dans le paramétrage de TCP/IP « **Obtenir automatiquement une adresse IP** »

soit par **propriétés** de **réseau**, (sur le bureau) **Gérer les connexions réseau**



soit par démarrer / paramètres / panneau de configuration / centre réseau et partage / Gérer les connexions réseau



puis propriétés de Protocole Internet Version4 (TCP/IPv4)

Propriétés de Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)	? ×	
Général Configuration alternative		
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.	•	
Obtenir une adresse IP automatiquement		
O Utiliser l'adresse IP suivante :		
Adresse IP :		Attention on no gère
Masque de sous-réseau ;		pas forcémen
Passerelle par défaut :		l'adresse lp est le
O Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement	_	paramétrage DNS de
□ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :	_	la meme maniere
Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 1 . 91		
Serveur DNS auxiliaire :		
Avancé.		

N.B: Lorsque l'on demande une **adresse automatique**, tout le reste du paramétrage IP devient "inactif"



Page

62/117

Ipconfig /release /renew :

Depuis **Seven** (et à partir de NT) , à travers l'utilitaire **ipconfig** on peut demander de libérer – renouveler une adresse reçue dynamiquement...par les options

Ipconfig /release et
Ipconfig /renew
C:\Users\Administrateur>ipconfig /release
Configuration IP de Windows

Depuis **Seven** si plusieurs cartes existent, (et plusieurs protocole) on peut cibler le périphérique de destination de la commande **ipconfig**...

On parle du nom logique de la carte et nom du nom technique. Si la carte est nommée par défaut, cela sera "**Connexion au Réseau local**"



Mais si les cartes ont été nommées...

👰 Connexions réseau



- N.B: si aucun serveur DHCP n'est présent, un mécanisme dit "adresses APIPA" se met en œuvre, (voir "adresses automatiques APIPA") uniquement pour des postes Windows 10, Seven, (Windows)
- N.B: attention à la possibilité d'une Configuration alternative....(voir chapitre adresse APIPA)





ADRESSES IP AUTOMATIQUES (APIPA)

Principe APIPA et DHCP:

L'origine du mécanisme vise à pallier une défaillance du Serveur DHCP.

Le fonctionnement est le suivant :

- 1. Une machine installée avec un protocole TCP/IP tente de contacter un serveur DHCP pour recevoir une adresse IP de manière dynamique (elle doit être configurée pour...)
- 2. Si aucun serveur DHCP ne répond, la fonction APIPA génère une adresse IP au format 169.254.xxx.xxx avec un masque de sous-réseau 255.255.0.0. Si cette adresse est déjà utilisée la fonction APIPA en sélectionne une autre pour un maximum de 10 coups.
- 3. Une fois une adresse prise, l'ordinateur la diffuse et l'utilise jusqu'à ce qu'un serveur DHCP n'apparaisse opérationnel sur le réseau !

Quelques remarques :

- l'IANA (Internet Assigned Number Authority) à réservé les adresses de 169.254.0.0 à 169.254.255.255 à la fonction APIPA, ces adresse n'étant pas routables !
- Les machines utilisant des adresses APIPA ne peuvent communiquer qu'avec des machines faisant partie du même sous-réseau de classe B, et dotée d'un adresse au format 169.254.xxx.xxx

APIPA et Windows:

Pour que Windows puisse gérer les adresses APIPA, il est nécessaire d'utiliser TCP/IP comme protocole et de demander le bouton Option "Obtenir une adresse IP automatiquement" dans Propriétés de Protocole Internet (TCP/IP). Il s'agit en fait de configurer le client DHCP.

Désactivation adresse APIPA:

Par défaut les adresses APIPA sont actives, il est possible de les inhiber en allant dans la base de registre et en demandant

Pour chaque carte réseau sélectivement :

HKEY_LOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameter s\Interfaces\GUID_carte_réseau et en lui ajoutant l'entrée

🖕 - 🧰 Tcpip	ab DefaultGateway	REG_MULTI_SZ	
🛅 Enum	DefaultGatewayMetric	REG_MULTI_SZ	
Linkage	80 DhcpClassIdBin	REG BINARY	(Valeur binaire de longu
	ab]DhcpServer	REG SZ	255.255.255.255
🗄 🛄 Adapters	ab Domain	REG SZ	
		REG DWORD	0×00000001 (1)
E-Interfaces		REG DWORD	0×00000000 (0)
	abipaddress	REG MULTI SZ	192 168 1 1
	ab IPAutoconfiguration Address	DEC S7	0.0.0.0
		KEG_D2	0.0.0.0
6C9898E5-8C08-41E2-A481-E8DA856ABA34}	[at] IPAutoconfigurationMask	REG_SZ	255.255.0.0
{862E03C6-E96A-4E45-B17B-7E7B5E2ED213}	🕮 IPAutoconfigurationSeed	REG_DWORD	0x00000000 (0)
PersistentRoutes	题 Lease	REG_DWORD	0x00000e10 (3600)

IPAutoconfigurationEnabled

avec une valeur de 0

(si cette entrée n'existe pas ou que sa valeur est fixée à 1 APIPA est activée)



Protocole TCP-IP V4 & Windows https://www.cabare.net - sr41- sr43 - sr22 - sr 24 - Cours & TP - ver 1.7 - Michel Cabaré - 64/117

On peut aussi invalider les adresses APIPA globalement pour toutes les cartes en ajoutant la même clé

IPAutoconfigurationEnabled

|--|

Édition de la valeur DWOR	D	? X
<u>N</u> om de la valeur :		
[IPAutoconfigurationEnabled		
Données de la valeur :	Base	
0	<u>H</u> exadécimale	
	C Dé <u>c</u> imale	

Directement au niveau de l'entrée

...CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Adresse IP alternative:

Si un client DHCP ne trouve pas de serveur DHCP, il peut donc prendre une adresse APIPA.

Mais il est possible de lui spécifier une adresse alternative, qui lui sera attribuée dans le cas ou un serveur DHCP est manquant. Et donc prenant la place du mécanisme APIPA.

Cela peut permettre ainsi de pouvoir avoir sur un portable, une configuration «Bureau» en tant que client DHCP, et une configuration « maison » avec une adresse privées classique.

N.B: seuls les Admins ou Opérateurs de configuration Réseau peuvent modifier ce paramétrage.

Lorsque sur une carte on est en client DHCP, alors un onglet supplémentaire est activé : l'onglet Configuration alternative

Propriété	s de Protocole Internet (ГСР/ІР)			?	x
Général	Configuration alternative						
Si cet o paramè	rdinateur est utilisé sur plusie tres IP ci-dessous.	urs rése	aux,	entrez	: les aut	tres	
O A	dresse IP privée au <u>t</u> omatique	Э					
• §	pécifiée par l'utili <u>s</u> ateur						
<u>A</u> dre	esse IP :						
Mas	que de sous-réseau :						
Pass	erelle par <u>d</u> éfaut :						
Serv	eur DNS pré <u>f</u> éré :						
Serv	e <u>u</u> r DNS auxiliaire :		•		•		
Serv	eur <u>W</u> INS préféré :						
Serv	eur WI <u>N</u> S auxiliaire :						
				ОК		Annuler	

Il est possible ici d'indiquer configuration une complète...

N.B: si on utilise ce mécanisme de **Configuration Alternative**, il ne faut pas alors dévalider les adresses APIPA avec la modification de la base de registre du chapitre précedent.

Toute présence de clé IPAutoconfigurationEnabled annulera ce mécanisme





Le DNS:

DNS est au centre de la gestion des domaines dans Windows. Il faut en comprendre certaines notions fondamentales

Noms DNS

Selon la définition de la RFC 952 le nom DNS d'un ordinateur est constitué de plusieurs parties séparées par des virgules, par exemple, **www.fnac.presse.fr.**

	NetBIOS	Full computer name
Туре	Flat	Hierarchical
Character Restrictions	A-Z, a-z, 0-9, "espace", symbols: ! @ # \$ % ^ & ') ({ } ~ Unicode chars,	A-Z, a-z, 0-9, symbols:, Unicode chars. Le point '.' est le séparateur
Maximum Length	16 (dont 1 réservé) dont 15 en pratique	63 pour un nom de domaine 255 pour un FQDN
Name Service	NBNS (WINS and broadcast)	DNS

Windows utilise les noms DNS comportant des caractères soulignés, une fonction qui affectera le choix de serveur DNS

Nom "Plat" Netbios

Les nom netbios sont crées-enregistrés <u>lors du démarrage</u> de chaque poste, et doivent être uniques sur tous le réseau. Ce simple constat pose les limites d'envergure des noms Netbios gérés par broadcast, d'ou l'apparition de serveur WINS sur les réseaux de taille moyenne-grande. Mais même ainsi, il parait impossible d'assurer l'unicité sur des réseau de grandes envergure...

Nom "Hierarchique" DNS



Un nom de domaine (sncf.fr) se décompose en

- Un Top Level Domain (exemple : fr)
- Un nom d'organisation (appelé aussi nom de domaine) (ex : sncf)





Structure des domaines – délégation de zones



Sur un espace de nom, une délégation de zone, signifie que l'on a autorité pour ce domaine.

- L'IANA a autorité pour les domaines de Premier niveau, les organismes du 1° niveau, ont autorité jusqu'au second niveau...
- Les entreprises / particuliers n'ont autorité qu'a partir des autres niveaux.

Les Top Level Domain les plus courants sont:

Clé	Contenu	
.com	Entreprise commerciale	
.edu	éducation	
.gov	organismes gouvernementaux	
.mil	organisations militaires	
.net	intervenant d'internet	
.org	instance gouvernementale institution administrative	OU

Cependant si ces domaines sont a priori internationaux, ils sont à forte dominante américaine. De plus chaque pays possède son nom de domaine (à l'exception des USA qui utilisent les 6 domaines précédents).

Clé	Contenu
.au	Australie
.ca	Canada
.fr	France
.uk	United Kingdom

L'internic se chargeant de l'attribution des adresses dans les domaines internationaux, c'est l'AFNIC France qui se charge des attributions des noms de domaine en .fr **http://www.afnic.fr**



Zones DNS:

Une **Zone** représente une partie de l'espace de nom de Domaine, à des fins de gestion.



Supposons que vous ayez deux régions, administration et pedagogie. Chaque région souhaite exploiter un serveur DNS local.

Pour répondre aux besoins des deux régions, vous pouvez ajouter un niveau comme par exemple :

administration.formation.net \mathbf{e}^{\dagger}

pedagogie.formation.net.

Chaque serveur DNS a une sous-section de domaine (une **zone** en jargon DNS).

Le serveur DNS central **formation.net** ne gère alors plus qu'un très petit nombre de noms de hosts. Il stocke en outre les noms et adresses IP des serveurs DNS de ces zones, à savoir **pedagogie.formation.net** et **administration.formation.net**.

Ainsi, si une machine ordinateur1 se trouve dans la région pedagogie, elle se nommera.ordinateur1.pedagogie.formation.net

- Si cette machine **ordinateur1** essaye d'atteindre <u>un autre poste du</u> <u>domaine pédagogie</u>, sa requête sera traitée par le serveur DNS de **pedagogie.formation.net**
- Si cette machine ordinateurl essaye d'atteindre un poste du domaine administration, sa requête sera traitée par le serveur DNS de pedagogie.formation.net, et redirigée vers le serveur racine de niveau supérieur, à savoir formation.net. celui-ci connait le serveur qui gère la zone administration, c'est administration.formation.net il renvoit l'adresse de ce serveur DNS au serveur DNS pedagogie.formation.net qui peut alors refaire sa demande...

Page

68/117



Zone principale – secondaire

Le serveur DNS peut remplir plusieurs fonctions par rapport à une zone, le serveur chargé de la gestion initiale de la zone est appelé serveur principal ou primary. mais les informations d'une zone peuvent être répliquées sur d'autres serveurs soit dans un objectif de fiabilité, soit pour un objectif de répartition de charge. Dans ce cas le serveur DNS qui recopie les information depuis le serveur DNS principal s'appelle un serveur secondaire ou backup. L'édition du fichier de la zone est faite sur le serveur principal qui envoie la version la plus récente du fichier au serveur DNS secondaire. Lorsqu'une machine envoie une requête au serveur secondaire, ce dernier y répond avec sa copie du fichier. Le fichier de zone du serveur secondaire a généralement une durée de vie (généralement de 24 heures). Si le serveur DNS primaire ne met pas à jour le fichier avant la période d'expiration, le serveur secondaire considère l'information comme dépassée. Si votre serveur DNS principal tombe en panne pendant quelques heures, vous n'aurez donc pas de problème. Les serveurs DNS secondaires peuvent être aussi nombreux que l'on le souhaite.

Requêtes itératives ou récursives

Avec un raisonnement identique à celui précédant pour formationadministration décomposons la requête envoyée à un DNS pour un accès à un site sur Internet.

Vous êtes sur un poste et vous essayez d'atteindre l'URL www.cabare.net.

Vous pouvez vous permettre de demander en fait **www.cabare.net**, et cette demande est transmise au serveur DNS de votre FAI.



- Le processus OO puis O est appelé requête récursive
- Le processus **0**2 puis **3**567 est appelé requête itérative



Résolution de Noms et Résolution inverse

Chaque composant informatique d'Internet a une adresse IP unique sur 32 bit (par exemple **154.23.17.8**). Il est possible de nommer un élément en se référant à son adresse IP. Mais la plupart des utilisateurs préfèrent les noms plus faciles à retenir comme **http://toto.com**. Pour pouvoir utiliser ce type de noms, il faut une base de données capable de convertir les adresses IP en adresses mémorisables. On appelle cela la **résolution de noms**.

la **résolution de nom (forward lookup)** permet de trouver une adresse IP à partir d'un nom

la **résolution inverse (reverse lookup)** permet de trouver un nom à partir d'une adresse IP

Du fait du faible nombre de systèmes présents sur Internet à ses origines, les machines connectées à Internet prenaient en charge la résolution de noms via une simple table ASCII (fichier HOSTS) qui listait les adresses IP et les noms de machines correspondants. (Le code de TCP/IP permet toujours de placer un fichier HOSTS sur un système). Depuis 1984, les systèmes ont recours principalement à DNS pour la résolution de noms. Sinon il faudrait maintenir un fichier HOSTS qui contiendrait non seulement des centaines de millions d'ordinateurs, mais qui changerait quotidiennement !

Ordre de Résolution DNS par le client Windows :

RECHERCHE HOTE DNS

- 1. d'abords le cache DNS local en RAM est utilisé
- 2. Ensuite un fichier Host peut être utilisé
- 3. le serveur DNS est interrogé (rappel de l'ordre de résolution sur un serveur DNS :)
 - a. cache serveur
 - b. zone faisant autorité (ou zone déléguée ou zone de stub)
 - c. re-directeurs conditionnels
 - d. re-directeurs par défaut
 - e. indications de racine
- 4. on enchaîne sur une résolution NetBIOS si le nom est NON FQDN, c'est-à-dire du genre « postel » (si le nom est du genre « postel.domaine.com » alors on n'enchaîne pas sur une <u>recherche</u> <u>NetBios</u>...)
 - a. cache local Netbios
 - b. serveur WINS
 - c. Diffusion Broadcast
 - d. Consultation fichier LMHost

N.B : il est facile d'effacer le contenu du cache DNS local, par la commande **ipconfig /flushdns**





Caractéristiques des Serveurs DNS

L'implémentation la plus populaire de DNS est **BIND** (Berkeley Internet Name Domain) sous UNIX

DDNS

La méthode utilisée pour ajouter un nouvel enregistrement correspondant à un nouvel ordinateur - un nouveau host en terminologie DNS, dépend de votre logiciel serveur DNS. La plupart utilisent des fichiers ASCII.

Les solutions de serveur DNS les plus récentes n'exigent plus de mises à jour grâce au standard **DDNS (Dynamic DNS)** que décrit en détail la RFC 2136. Dans un réseau compatible DDNS, les ordinateurs font d'eux-mêmes les présentations sans qu'un administrateur ne doive intervenir sur le DNS

Enregistrements SRV

Les solutions de serveur DNS les plus récentes gèrent une autre sorte d'enregistrement DNS : les **enregistrements SRV** que décrit en détail la RFC 2052. Ces enregistrements permettent de demander à un serveur DNS si il connaît des machines jouant le rôle de serveur d'un type spécifique

Serveur principal - secondaire

Le serveur DNS peut remplir plusieurs fonctions par rapport à une zone, le serveur chargé de la gestion initiale de la zone est appelé serveur principal ou primary. mais les informations d'une zone peuvent être répliquées sur d'autres serveurs soit dans un objectif de fiabilité, soit pour un objectif de répartition de charge. Dans ce cas le serveur DNS qui recopie les information depuis le serveur DNS principal s'appelle un serveur secondaire ou backup. L'édition du fichier de la zone est faite sur le serveur principal qui envoie la version la plus récente du fichier au serveur DNS secondaire. Lorsqu'une machine envoie une requête au serveur secondaire, ce dernier y répond avec sa copie du fichier. Le fichier de zone du serveur secondaire a généralement une durée de vie (généralement de 24 heures). Si le serveur DNS primaire ne met pas à jour le fichier avant la période d'expiration, le serveur secondaire considère l'information comme dépassée. Si votre serveur DNS principal tombe en panne pendant quelques heures, vous n'aurez donc pas de problème. Les serveurs DNS secondaires peuvent être aussi nombreux que l'on le souhaite.



Protocole NetBeui :

Windows 9x et NT pouvaient utiliser le protocole propriétaire Netbeui pour communiquer avec d'autre machine Windows.

Pour les réseaux de petite taille, une vingtaine de postes, cette solution permettait un partage simple des ressources. Les **applications NETBIOS** accédaient au réseau en s'appuyant sur le **protocole NETBEUI**.

Quelques définitions :

NetBIOS :

(Network Basic Input/output System) Interface de programmation qui permet aux applications d'accéder au réseau local. NetBIOS utilise un service de noms pour contrôler les échanges de point à point.

NetBEUI :

(NetBIOS Extended User Interface) est le protocole de transport des réseaux Windows. Il ne peut pas être routé et repose principalement sur les diffusions.

NetBT

(NetBIOS sur TCP/IP) est le service de résolution de noms NetBIOS pour les réseaux Windows sous TCP/IP.




Résolution de nom NetBIOS

Windows peut utiliser différentes méthode pour effectuer la résolution de nom **netbios** :

- NetBIOS name cache (vérifiable via nbtstat –n)
- NetBIOS name server (WINS II existe sous NT un serveur de nom NetBIOS connu sous l'appellation serveur WINS.)
- IP subnet broadcasts (limité au sousréseau)
- Static Lmhosts file. (pour résoudre un nom netbios sur un autre réseau)
- Static Hosts file (optionnel pour un nom d'hôte)
- DNS servers (optionnel)

La manière dont Windows va résoudre les nom Netbios, dépends du paramétrage du poste, et de la configuration du réseau existant Les

et de la configuration du réseau existant. Les différents modes de résolution suivants sont possibles, on parle de type de noeud:

- **B-node (diffusion) :** utilise des broadcast pour l'enregistrement et la résolution des noms Netbios.
- **P-node** : utilise un serveur de nom NetBios (Wins) pour l'enregistrement et la résolution des noms Netbios.
- **M-node** : utilise des broadcast pour l'enregistrement. Pour la résolution, utilise d'abords des Broadcast, puis en l'absence de réponse passe ne mode P-node (donc utilise un serveur WINS)
- H-node (hybride) : utilise un serveur de nom NetBios (Wins) pour l'enregistrement et la résolution des noms Netbios. Si un serveur ne peut pas être trouvé, il passe en b-node. (donc utilise des boradcast). Il continue à chercher une serveur WINS et repasse en p-node des qu'il en trouve un disponible
- **Microsoft-enhanced** : utilise les fichiers Lmhosts en plus des mode standard.

Par défaut, la plupart des clients sont paramétrés en B-nodes, c'est à dire émettent des broadcast...



Lecture du cache nom NetBIOS - local Yes Adresse IP retournée Réussite No Requête auserveur WINS Adresse IP retournée Réussite Broadcast de résolution locale Adresse IP retournée Réussite Accès aufichier LMHOSTS local (Adresse IP retournée Réussite Requête DNS Yes Adresse IP retournée . Réussite No Message d'échec

Page

73/117

Recherche d'une adresse li

Paramétrer la résolution NetBIOS

il est bien sûr possible de voir le mode de résolution actuellement en cours sur une machine avec **IPCONFIG /ALL** dans la rubrique "**type de noeud**"

• on peut facilement demander de passer de **B-nodes** à **h-nodes**, et vice-versa.

Il suffit de renseigner ou non l'adresse d'un serveur Wins sur le client...

serveur Wins non renseigné

serveur Wins renseigné

I	P Configuration IP		_ 🗆 X	P Configuration IP		×
I	Informations sur l'hôte			- Informations sur l'hôte-		
l	Nom de l'hôte	poste8.formation		Nom de l'hôte	poste8.formation	
l	Serveurs DNS	193.252.19.3		Serveurs DNS	193.252.19.3	
	Type de noeud	Diffuser		Type de noeud	Hybride	

L'accès aux autres modes de résolution n'est possible que sur des machines NT ou 2000 (et ultérieurs):

- Par exemple, l'activation des **LmHosts** se fait dans les propriétés avancées de TCP-IP, onglets Wins.
- Par exemple le passage en Type de noeud M-Nodes,

Configuration IP de Windows NT		
Nom d'hôte		: wksnt4
Serveurs DNS		:
Type de noeud.		: Mixte
Id d'étendue NetBIOS		:
Routage IP activé		: Non
WINS Proxy activé	-	: Non
Résolution NetBIOS utilisant DNS		: Non

ne peut se faire via modification de la base de registre par ajout d'une clé de type Dword dans l'entrée

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBt\Parameters _

NetBT Adapters Enum Enum Linkage Security NetDDE NetDDE NetDetect NetGoon NetGoon NetGoon NetGoon NetGoon NetGoon NetGoon NetGoon NetSsp Null ''type nceud''	valeur non définie))x0000002ee (750))x000927c0 (600000))x00000000 (0))x00000000 (1))x00000000 (0))x00000089 (137))x00000089 (137))x00000003 (3))x0000005dc (1500) '_tcp'')x00000004 (4)	
--	--	--

Les valeurs possibles étant :

:	1	b-node	diffuser
	2	p-node	homologues
	4	m-node	mélangé - mixte
	8	h-node	hybride

Page

74/117



Nom Netbios - Nom d'hôte:

A noter qu'un nom d'hôte et un nom d'ordinateur (nom netbios 15 caractères maxi, lettre chiffre tiret pas de différence à la casse) sont deux choses différentes, même si <u>par défaut</u>, dans un réseau microsoft, ce sont les mêmes. Depuis **Seven: Nom netbios = Nom d'hôte** <u>Par défaut</u>, il y a une traduction automatique !

Sous windows 1	10 on demo	ande Modifier le	s paramètres	
Paramètres de nom d'	'ordinateur, de do	maine et de groupe de tr	ravail	
Nom de l'ordinate	eur: win10-	1511	Modifi	ier les
Nom complet :	win10-	1511	param	ètres
Description de l'or	rdinateur :			\searrow
Groupe de travail :	WORK	GROUP		
Puis via Modifie	r			
Propriétés sy:	stème		×	
Paramètres s	ystème avancés	Protection du système	Utilisation à distance	Apparition d'une zone
1	Nom de l'ordinateur	-	Matériel	"Description de
	Vindows utilise les i	nformations suivantes pou	r identifier votre	l'ordinateur"
	rdinateur sur le rése	eau.		A ne pas confondre
Description de	e l'ordinateur :			avec le nom de
	Par	exemple : "L'ordinateur du	salon" ou	l'ordinateur
New complet	"L'o	rdinateur d'Antoine".		Accessible par Modifier
l'ordinateur :	trava	ail-10.cabare-intra.net		
Domaine :	caba	are-intra.net		
Pour utiliser domaine ou sur le réseau	un Assistant et vou un groupe de trava J.	is joindre à un il, cliquez sur Identité	entité sur le réseau	
Pour renomn domaine ou	ner cet ordinateur o de groupe de trava	ou changer de ail, cliquez sur Modifier.	Modifier	
Puis Autre	S	_ /		
Modification du nom ou du domaine	e de l'ordinateur	×		
Vous pouvez modifier le nom et l'apparter ordinateur. Ces modifications peuvent infl ressources réseau.	nance de cet luer sur l'accès aux			
Nom de l'ordinateur :		Nom d'or	dinateur NetBIOS et suffix	e DNS X
travail-10		Suffixe DN	NS principal de cet ordinateur	:
Nom complet de l'ordinateur :		cabare-in	tra.net	
travali-10.cabare-intra.net		Modifie	er le suffixe DNS principal lors	que les adhésions au domaine sont modifiées
	Autres	Nom Net P	NOS de l'ordinateur :	
Membre d'un		TRAVAIL	-10	
Domaine : cabare-intra net		Ce pom er	st utilisé pour l'interopérabilité	
		ordinateur	s et des services de concepti	on plus
		anoshiro.		OK Annuler

N.B: ne jamais rentrer une **Description de l'ordinateur** différente du **Nom de l'ordinateur (**ne jamais suivre l'exemple, mais utiliser les règles classiques (- de 15 caractères... etc...)

Page

75/117



Intérpretation des Nom NetBios :

N.B: On peut utiliser l'utilitaire **nbtstat** pour voir les noms NetBIOS avec la syntaxe suivante :

nbtstat –n

ΟU

nbtstat -a nommachine

ou nbtstat -Rpermet de purger les noms et force les réinscription
depuis le fichier LMHOSTou nbtstat -cpermet de visualiser les noms présent dans le
cacheou nbtstat -RRpermet de purger les noms et force les réinscription
sans avoir a redémarrer le poste (win XP)

Les **15 premiers caractères** d'un nom peuvent être spécifiés par un utilisateur. En revanche, le **16e caractère** du nom (hexadécimal 00-FF) indique toujours un <u>type de ressource</u>:

Name	Nb (hexa)	Туре	Usage
<computername></computername>	00	U	Workstation Service
<computername></computername>	01	U	Messenger Service
MSBrowse	01	G	Domain Master Browser
<computername></computername>	03	U	Messenger Service
<computername></computername>	06	U	RAS Server Service
<computername></computername>	1F	U	NetDDE Service
<computername></computername>	20	U	File Server Service
<computername></computername>	21	U	RAS Client Service
<computername></computername>	22	U	Microsoft Exchange Connector
<computername< td=""><td>23</td><td>U</td><td>Microsoft Exchange Store</td></computername<>	23	U	Microsoft Exchange Store
<computername></computername>	24	U	Microsoft Exchange Directory
<computername></computername>	30	U	Modem Sharing Server Service
<computername></computername>	31	U	Modem Sharing Client Service
<computername></computername>	43	U	SMS Clients Remote Control
<computername></computername>	44	U	SMS Admin Remote Control Tool
<computername></computername>	45	U	SMS Clients Remote Chat
<computername></computername>	46	U	SMS Clients Remote Transfer
<computername></computername>	4C	U	DEC TCPIP service on NT





<computername></computername>	42	U	mccaffee anti-virus
<computername></computername>	52	U	DEC TCPIP service on NT
<computername></computername>	87	U	Microsoft Exchange MTA
<computername></computername>	6A	U	Microsoft Exchange IMC
<computername></computername>	BE	U	Network Monitor Agent
<computername></computername>	BF	U	Network Monitor Application
<username></username>	03	U	Messenger Service
<domain></domain>	0	G	Domain Name
<domain></domain>	1B	U	Domain
<domain></domain>	1C	G	Domain Controllers
<domain></domain>	1D	U	Master Browser
<domain></domain>	1E	G	Browser Service Elections
<inet~services></inet~services>	1C	G	IIS
<is~computer name=""></is~computer>	00	U	IIS
<computername></computername>	[2B]	U	Lotus Notes Server Service

Il existe essentiellement 2 groupes

Unique (U): Utilisé pour associer l'ordinateur par son nom à une adresse IP unique. <u>Avec ce type de nom, trois types d'enregistrements sont ajoutés statiquement à la base de données WINS</u> pour le nom d'ordinateur spécifié. Les types [00h] **WorkStation**, [03h] **Messenger** et [20h] **Serveur de fichiers**.

Noms uniques NetBIOS

Format	Description				
<i>nom_ordinateur</i> [00h]	Inscrit par le service Station de travail sur le client WINS. En général, ce nom est appelé <i>nom</i> d'ordinateur NetBIOS.				
nom_ordinateur Inscrit par le service Affichage des messages sur le client WINS. Ce service est utilisé par le [03h] [03h] client WINS et au nom de l'utilisateur actuellement connecté à ce client pour envoyer des mo client WINS et au nom de l'utilisateur actuellement connecté à ce client pour envoyer des mo le réseau.					
<i>nom_ordinateur</i> [06h]	Inscrit sur le client WINS par le service de routage et d'accès distant (lorsque ce service est démarré).				
<i>nom_domaine</i> [1Bh]	Inscrit par chaque contrôleur de domaine Windows NT Server qui s'exécute en tant qu'explorateur principal de domaine. Cet enregistrement de nom est utilisé pour permettre l'exploration à distance des domaines. Lorsque ce nom est demandé à un serveur WINS, ce dernier renvoie l'adresse IP de l'ordinateur qui a inscrit ce nom.				
<i>nom_ordinateur</i> [1Fh]	Inscrit par les services NetDDE (Network Dynamic Data Exchange). Ne s'affiche que si les services NetDDE sont démarrés sur l'ordinateur.				
<i>nom_ordinateur</i> [20h]	Inscrit par le service Serveur sur le client WINS. Ce service est utilisé pour fournir des points de service au client WINS, qui lui permettent de partager ses fichiers sur le réseau.				
<i>nom_ordinateur</i> [21h]	Inscrit sur le client WINS par le service Client RAS (lorsque ce service est démarré).				
<i>nom_ordinateur</i> [BEh]	Inscrit par l'Agent de surveillance du réseau et n'apparaissant que si ce service est démarré sur le client WINS. Si le nom d'ordinateur compte moins de 15 caractères, les espaces restants sont remplis par des signes plus (+).				
<i>nom_ordinateur</i> [BFh]	Inscrit par l'utilitaire de surveillance du réseau (livré avec Microsoft Systems Management Server). Si le nom d'ordinateur compte moins de 15 caractères, les espaces restants sont remplis par des signes plus (+).				
<i>nom_utilisateur</i> [03h]	Les noms des utilisateurs actuellement connectés sont inscrits dans la base de données WINS. Chaque nom d'utilisateur est inscrit par le service Serveur de sorte que les utilisateurs peuvent recevoir toutes les commandes net send envoyées au nom d'utilisateur. Si plusieurs utilisateurs se connectent sous le même nom, seul le premier ordinateur connecté avec ce nom enregistre le nom.				



Page

77/117

Group (G): Appelé aussi groupe ordinaire. Avec ce type, l'adresse IP de l'ordinateur n'est pas stockée dans WINS, <u>mais résolue par le biais des</u> <u>diffusions du sous-réseau local</u>.

Noms de groupes NetBIOS

F					
Format	Description				
nom_domaine Inscrit par le service Station de travail de sorte qu'il puisse recevoir les diffusions d'exploration [00h] provenant d'ordinateurs LAN Manager.					
<i>nom_domaine</i> [1Ch]	Inscrit à l'usage du contrôleur de domaine dans le cadre du domaine. Peut contenir jusqu'à 25 adresses IP.				
<i>nom_domaine</i> [1Dh]	Inscrit à l'usage des explorateurs principaux (un seul explorateur principal par sous-réseau). Les explorateurs de sauvegarde utilisent ce nom pour communiquer avec l'explorateur principal, en extrayant la liste des serveurs disponibles de l'explorateur principal. Les serveurs WINS renvoient toujours une réponse positive d'inscritor pour <i>nom_domaine</i> [1D], même si le serveur WINS n' <i>inscrit</i> pas ce nom dans sa base de données. En conséquence, lorsque le <i>domain_name</i> [1D] est demandé à un serveur WINS, ce dernier renvoie une réponse négative, ce qui force le client à lancer une diffusion de résolution de noms.				
<i>nom_groupe</i> [1Eh]	Un nom de groupe ordinaire. Tout ordinateur configuré en tant qu'explorateur de réseau peut diffuser vers ce nom, et écouter les diffusions vers ce nom, pour choisir un explorateur principal. Un nom de groupe mappé statiquement utilise ce nom pour s'inscrire sur le réseau. Lorsqu'un serveur WINS reçoit une demande de nom se terminant par [1E], il renvoie toujours l'adresse de diffusion du réseau local du client qui a émis la demande. Le client peut ensuite utiliser cette adresse pour diffuser aux membres du groupe. Ces diffusions sont destinées au sous-réseau local et ne doivent pas traverser de routeurs				
<i>nom_groupe</i> [20h]	Un nom de groupe spécial appelé <i>groupe Internet</i> est inscrit sur les serveurs WINS pour identifier des groupes d'ordinateurs pour des besoins administratifs. Par exemple, "printersg" peut être un nom de groupe inscrit utilisé pour identifier un groupe administratif de serveurs d'impression.				
 MSBROWSE [01h]	Inscrit par l'explorateur principal pour chaque sous-réseau. Lorsqu'un serveur WINS reçoit une demande concernant ce nom, il renvoie toujours l'adresse de diffusion du réseau local du client qui a émis la demande.				

enfin, moins important

Multihomed (M): Utilisé pour inscrire un nom unique pour un ordinateur ayant plusieurs adresses IP (plusieurs cartes utilisant chacune une adresse unique ou une seule carte réseau configurée avec plusieurs adresses IP).

Domain Name (D): Indique une entrée mappée de *nom* de *domaine* [1C] pour la localisation des contrôleurs de domaine Windows NT



Fichier Hosts et LMHosts:

Un fichier **HOSTS** permet d'établir un mappage entre une adresse IP et un nom de machine (nom d'hôte), c'est un fichier issu du monde unix. L'alternative au fichier hosts est un serveur DNS.

<u>A utiliser lorsque</u> : on souhaite effectuer des transactions IP (ping, ftp...) lorsque la machine à atteindre n'a pas eut son nom résolu par DNS. Permet donc d'être sûr de trouver un poste, indépendamment du fonctionnel d'un serveur DNS.

Un fichier **LMHOSTS** permet également d'établir un mappage entre une adresse IP et un nom de machine (nom d'ordinateur ou nom netbios). L'alternative au fichier LMHOSTS est le service WINS. Le fichier LMHOSTS (Lan Manager HOSTS) concerne essentiellement les réseaux Microsoft.

<u>A utiliser lorsque</u> : on souhaite effectuer des transactions réseau microsoft, (Lan Manager commande net..., mécanisme de voisinage réseau...) lorsque la machine à atteindre ne fait pas partie du même sous-réseau, et qu'il n'y a pas de serveurs WINS opérationnel. Permet donc d'être sûr de trouver un poste, indépendamment du fonctionnel d'un serveur WINS.

Fichier ImHosts (nom netbios):

Situé pour les postes NT – 2000 en

WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC

Un exemple est fournit avec le fichier **Imhosts.sam** avec une extension <u>.sam</u> pour sample qu'il faut évidemment enlever pour rendre actif le fichier **Imhosts**. Il permet de solutionner un nom netbios sur un autre sous-réseau.

```
# Ce fichier est compatible avec les fichiers lmhosts de
Microsoft LAN
# Manager 2.x TCP/IP et les extensions offertes sont les
suivantes:
       #PRE
#
#
       #DOM:<domaine>
#
       #INCLUDE <nom de fichier>
#
       #BEGIN ALTERNATE
#
       #END ALTERNATE
#
       \0xnn (caractère non imprimable)
```

Donc un fichier Imhost peut contenir une ligne du genre

192.168.1.1 NOMPOSTE #PRE

avec 192.168.1.1 l'adresse ip du POSTE

avec <u>NOMPOSTE</u> le nom NETBIOS du POSTE

Après modification du fichier **Imhosts** il faut impérativement redémarrer le poste, ou faire une commande en ligne

Nbtstat -R (avec le R majuscule...)

Pui vérifier la prise ne compte avec un

Nbtstat -c (avec le c minuscule...)



1.10.0.0.1 PDCName #PRE #DOM:Domain-name

2.10.0.0.1 "Domain-name \0x1b" #PRE

- N.B: L'espacement de ces entrées est obligatoire. Remplacez 10.0.0.1 par l'adresse IP de votre contrôleur principal de domaine, PDCName par le nom NetBIOS de votre contrôleur principal de domaine, et Domaine par le nom de domaine de Windows. Au total il doit y avoir 20 caractères à l'intérieur des guillemets (le nom de domaine, + le nombre d'espaces appropriés pour obtenir 15 caractères, + la barre oblique inverse, + la représentation hexadécimale NetBIOS du type de service).
- N.B: Pour déterminer l'emplacement du 16e caractère, copiez la ligne

suivante dans votre fichier LMHOSTS : # Adresse IP "123456789012345*7890"

Alignez les guillemets doubles (") en ajoutant ou supprimant des espaces dans la ligne de commentaire, et placez la barre obligue inverse sur la 16e colonne (marquée d'une astérisque). N'utilisez de tabulation mais des ESPACES après le nom et avant la barre oblique inverse (\backslash).

NB: Attention, le fichier contient toujours une ligne blanche vide à la fin !

Fichier hosts (nom d'hôte):

Un exemple est fourni sur les machines avec le fichier hosts

Il permet de solutionner un nom d'hôte.

<pre># Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host nam # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # for example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost</pre>		 drivers disdn etc 	~	im hosts im Imhosts.sam im networks	1 Ko 5 Ko 1 Ko	Fichier Fichier SAM Fichier	31/10/2006 28/09/2001 28/09/2001	15:40 13:00 13:00
<pre># This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost</pre>	ŧ Co	pyright (c) 1993-2009 Mi	icrosoft Cor	۰p.				
<pre># This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host nam # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost</pre>	ŧ Th ŧ	nis is a sample HOSTS fil	le used by M	licrosoft TCF	P/IP fo	or Window	15.	
<pre># lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost</pre>	‡ Th	is file contains the map itry should be kept on an placed in the first colu the IP address and the hos bace.	opings of IP n individual lumn followe st name shou uch as these	P addresses t line. The l d by the cor ld be separa e) may be ins	to host IP add prespon ated by serted	t names. ress shou nding hos / at leas on indiv	Each ld t name. t one idual	
<pre># For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost</pre>	‡ li ‡	nes or following the mac	chine name d	lenoted by a	'#' sy	/mbol.		
<pre># 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost</pre>	ŧ Fo ŧ	or example:						
# localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost	ŧ ŧ	102.54.94.97 rhir 38.25.63.10 x.ac	no.acme.com cme.com	# <u>-</u> # >	source < clien	server nt host		
	# 10 # #	ocalhost name resolution 127.0.0.1 loca ::1 loca	is handled alhost alhost	within DNS i	itself			

NB: Attention, le fichier contient toujours une ligne blanche vide à la fin !





Page

80/117

Broadcast:

Le principe du **broadcast** est d'envoyer une information à tous les ordinateurs du réseau où l'on est. Au lieu d'envoyer en unicast vers l'adresse IP de la chaque machine (ex. 193.169.1.37 avec un masque 255.255.255.0),

L'adresse de **broadcast** est une adresse IP qui termine en .255 dans des réseaux de classe A, B ou C, cette adresse est celle qui permet de faire de la diffusion à toutes les machines du réseau

On envoie la trame à tous les ordinateurs du sous-réseau en utilisant l'adresse de **broadcast** (ici, 193.169.1.255). Cette adresse est réservée à cet usage. Chacun des ordinateurs du sous-réseau regarde et traite la trame comme si elle leur était personnellement adressée.

Les trames de **broadcast** ont une caractéristique particulière : c'est de ne pas pouvoir passer les routeurs puisqu'il s'adresse uniquement à tous les ordinateurs d'un même sous-réseau.





Unicast :

C'est le principe le plus utilisé et le simple. plus Les ordinateurs possédant chacun une adresse IP, on peut envoyer les trames en spécifiant l'adresse IP de l'ordinateur à qui on veut envoyer les informations. Les éléments actifs et passifs dυ réseau (commutateurs, répéteurs, routeurs, ...) dirigent l'information dans la bonne direction pour que les trames arrivent au bon endroit. Seule la machine ayant l'adresse contenue dans la trame regarde et traite l'information.

Il existe 3 classes d'adresses unicast :

La classe A : Adresses comprises entre 1.0.0.x et 127.255.255.x

La classe B : Adresses comprises entre 128.0.0.x et 191.255.255.x

La classe C : Adresses comprises entre 192.0.0.x et 223.255.255.x



P1 envoie des informations à P2, P3, P4 et P5



Page 82/117

Multicast :

Plutôt que d'envoyer les fichiers du serveur vers chacune des machines clientes (unicast) on peut n'envoyer l'information qu'une seule fois et chaque ordinateur client la récupère. En effet, dans un réseau Ethernet par exemple, toutes les trames qui circulent passent par tous les ordinateurs. C'est le principe du multicast : on envoie l'information à une adresse et tous les clients écoutent cette adresse.

Chaque client multicast s'enregistre avec une adresse IP multicast de classe D (entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255 sauf 224.0.0.0 non utilisée et 224.0.0.1 qui correspond au "broadcast du multicast"). C'est sur cette adresse que les informations vont être envoyées.

Les clients écoutent ce qui arrive sur cette adresse et suivent la procédure décrite par le protocole multicast implémenté.



P1 envoie des informations à P2, P3, P4 et P5



DOSSIER ..\SYSTEM32\DRIVER\ETC

Fichiers exemples Windows :

Depuis Windows Seven, on peut trouver dans les machines Windows un "mémo" stocké dans le dossier d'installation de l'OS %system%\system32\driver\etc

Sur les N° de port : fichier **service**

📗 services - Bloc-notes			N.
Fichier Edition Format A	ffichage ?		5
<pre># Copyright (c) 19 # # This file contai #</pre>	93-2004 Mi	crosoft Corp. mbers for well-	known services defined by IANA
# Format: # # <service name=""> #</service>	<port numb<="" td=""><td>er>/<protocol></protocol></td><td>[aliases] [#<comment>]</comment></td></port>	er>/ <protocol></protocol>	[aliases] [# <comment>]</comment>
echo echo discard systat systat davtime davtime	7/tcp 7/udp 9/tcp 9/udp 11/tcp 13/tcp 13/udp	sink null sink null users users	#Active users #Active users
qotd qotd chargen chargen ftp-data ftp ssh telnet	17/tcp 17/udp 19/tcp 19/udp 20/tcp 21/tcp 22/tcp 23/tcp	quote quote ttytst source ttytst source	#Quote of the day #Quote of the day #Character generator #Character generator #FTP, data #FTP. control #SSH Remote Login Protocol
smtp time time nameserver nameserver nicname domain	25/tcp 37/tcp 37/udp 39/udp 42/tcp 42/udp 43/tcp 53/tcp	mail timserver resource name name whois	#Simple Mail Transfer Protocol #Resource Location Protocol #Host Name Server #Host Name Server #Domain Name Server
bootps	67/udp 68/udp	dhcps dhcpc	#Bootstrap Protocol Server #Bootstrap Protocol Client

sur les N° de protocole fichier **protocol**

1	📗 protocol - Bloc-notes								
I	Fichier Edition Format Affichage ?								
Į	# Copyright	t (c)	1993-2006 міс	nos	soft Corp.				
	# This fil(# RFCs. So # # Format:	e cont ee htt	ains the Inte p://www.iana.	org	et protocols as defined by various g/assignments/protocol-numbers				
#	¥ ¥ ≺protoco	l name	> <assigned< td=""><td>nur</td><td>mber> [aliases] [#<comment>]</comment></td></assigned<>	nur	mber> [aliases] [# <comment>]</comment>				
	ip icmp ggp tcp eap	0 1 3 6 8	IP ICMP GGP TCP EGP	#####	Internet protocol Internet control message protocol Gateway-gateway protocol Transmission control protocol Exterior gateway protocol				

Ainsi que des exemples de fichier host et Imhost...



TP - WORKGROUP ENTRE RESEAUX

1 réseau IP et x Workgroups différents:

on donne à des machines faisant partie de différents réseau des adresses en classe C privée dans un seul réseau :

id réseau 192.168.1 donc

adresse	192.168.1 .1	pour la 1° ,
adresse	192.168.1 .2	, pour la 2°
adresse	192.168.1.X	pour la X° ,
masque	255.255.255.	0

Pour certaines machines, on donne un workgroup d'appartenance « grpdroit »,

à d'autres on donne un workgroup d'appartenance « grpgauche »,

test et vérification :

Vérifier la communication entre les machines ?, les workgroups ?

Que se passe-t-il et pourquoi ?



Inscrire une machine simple dans Imhosts :

Inscrivons le poste nommé **pdistant** d'adresse **192.168.2.2** dans la table préchargée de résolution de nom netbios d'une machine:



Il suffit d'éditer le fichier texte et d'y inscrire la ligne suivante

🧮 Imhosts - WordPad	
Fichier Edition Affichage Insertion Format ?	
192.168.2.2 PDISTANT #PRE	

On recharge par la commande **nbtstat –**R

C:\>nbtstat -R							
Purge et précha	rgement de 🛛	la table	nom de	cache	distant	NBT	terminés.

et on visualise par la commande **nbtstat -c**:

C:∖>nbtstat -c Accton: Adresse IP du nou	ıd : [19	2.168.1.3	0] ID d'étendue : []	
Nom	Table	de nom de Type	cache distant NetBIO Adresse d'hôte	S Vie [sec]
PDISTANT PDISTANT PDISTANT PDISTANT	<03> <00> <20>	UNIQUE UNIQUE UNIQUE	192.168.2.2 192.168.2.2 192.168.2.2	-1 -1 -1

Inscrire un Contrôleur de Domaine dans Imhosts :

En général, on n'a pas besoin d'inscrire des postes génériques, mais plutôt un contrôleur de domaine...Dans ce cas la ligne se complique un petit peu puisqu'il est nécessaire d'indiquer le nom de domaine en plus.... Il faut effectuer donc 2 entrées, une pour le PDC et l'autre pour le nom de domaine.

10.0.0.1 PDCName #PRE #DOM:Domain-name 10.0.0.1 "Domain-name \0x1b" #PRE

N.B : Le nom de domaine dans cette entrée respecte la casse.

N.B: L'espacement de ces entrées est obligatoire. Remplacez 10.0.0.1 par l'adresse IP de votre contrôleur principal de domaine, PDCName par le nom NetBIOS de votre contrôleur principal de domaine, Domain par le nom de domaine de Windows





Inscrivons le contrôleur de domaine **TEST** nommé **S1** d'adresse **192.168.1.1** dans la table préchargée de résolution de nom netbios d'une machine:

		a		
	Fichier Edition Affich	age Insertion Format ?		
		A Keen	B	
	192.168.1.1 S 192.168.1.1 "	1 #PRE #DOM:TES TEST \Ox1	T b" #PRE	
ave	ec pour vérificatio	on		
	C:\>nbtstat -R Purge et préd	chargement de la tal	ble nom de cache dis	stant NBT terminés.
	C:\>nbtstat -c			
	Accton: Adresse IP du nou	ud : [192.168.1.2]	ID d'étendue : []	
		Table de nom de ca	ache distant NetBIO	3
		-		
	Nom	Туре	Adresse d'hôte	Vie Lsecj
	Nom \$1	Iype (03) UNIQUE (03) UNIQUE	Adresse d'hôte 	-1
	Nom 		Adresse d'hôte 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1	-1 -1 -1 -1 -1
	Nom S1 S1 S1 S1 TEST TEST TEST	Type <03> UNIQUE <00> UNIQUE <20> UNIQUE <1C> GROUP <1B> UNIQUE	Adresse d'hôte 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
NB:	Au total <u>il doi</u> (le nom de dom	(03> UNIQUE (00> UNIQUE (20> UNIQUE (1C> GROUP (1B> UNIQUE (1B> UNIQUE	Adresse d'hôte 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
NB:	Au total <u>il doi</u> (le nom de dom	(03) UNIQUE (00) UNIQUE (20) UNIQUE (20) UNIQUE (1C) GROUP (1B) UNIQUE (1B) UNIQUE	Adresse d'hôte 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 aractères à l'intén pour obtenir 15 car	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 rieur des guillemets actères, +

NB: Attention, le fichier contient toujours une ligne blanche vide à la fin !

Ainsi une simple erreur de nombre de caractère (différent de 20 ici)

192.168.1.1	S1	#PRE	#DOM:TEST	
192.168.1.1	"TEST		\0x1b"	#PRE

ne génère aucun message d'erreur, mais simplement une mauvaise inscription :

C:\>nbtstat -c			
Accton: Adresse IP du nou	ud : [192.168.1.2]]	[] d'étendue : []	
	Table de nom de ca	ache distant NetBIC	S
Nom	Туре	Adresse d'hôte	Vie [sec]
S1 S1 S1 TEST TEST TEST TEST	<pre><03> UNIQUE <00> UNIQUE <20> UNIQUE <20> UNIQUE <1C> GROUP <03> UNIQUE <00> UNIQUE <20> UNIQUE <20> UNIQUE</pre>	192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1 192.168.1.1	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1



Inscrire une machine dans hosts :

Le fichier est fourni directement dans les postes Windows, en %system%\system32\driver\etc

→ 🕆 🚹 > Ce PC > os-systeme (C:) > V	Vindows > System32 > drivers > etc
drivers	^ Nom
en-US	hosts
etc	📄 Imhosts.sam

On peut noter que les boucles locales IPV4 et IPV6 ne sont plus gérées dans le Hosts

```
hosts - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage ?
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
       102.54.94.97 rhino.acme.com
#
                                                # source server
#
       38.25.63.10
                      x.acme.com
                                                # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
        127.0.0.1 localhost
#
        ::1
                        localhost
```

N.B : pour éditer le fichier host, il faut penser à plusieurs choses

- Vérivier s'il est noté avec l'attribut lecture seule
- Il faut vérifier que l'on a bien les droits en accès
- Il faut d'abords lancer le bloc note en tant qu'administrateur et ouvrir le fichier. (si on demande depuis le fichier de l'ouvrir avec le bloc note, si l'UAC est configuré, on ne pourra pas l'enregistrer..
- Redémarrer le poste

Faisons un ping sur une machine inexistante test, on obtient







Inscrivons le poste nommé test d'adresse 192.168.1.175 (une adresse fictive) dans la table de résolution locale, puis reboot du poste



#

#

localhost name resolution is handled within DNS itself. 127.0.0.1 localhost ::1 localhost 192.168.1.175 test

Du coup si avant on n'avait aucune possibilité de faire un ping test désormais, on peut désormais au moins envoyer la trame... (Évidemment le retour est plus... délicat !)

C:\Users\Administrateur>ping test	
Envoi d'une requête 'ping' sur test [192.168.1.175] avec 32 octets de données Réponse de 192.168.1.171 : Impossible de joindre l'hôte de destination. Réponse de 192.168.1.171 : Impossible de joindre l'hôte de destination. Réponse de 192.168.1.171 : Impossible de joindre l'hôte de destination. Réponse de 192.168.1.171 : Impossible de joindre l'hôte de destination.	:
Statistiques Ping pour 192.168.1.175: Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),	

N.B: Si une réponse est émise, cela ne veut pas dire que cette machine test existe, cela veut dire qu'une machine 192.168.1.175 a répondu !

Interdire une machine un site dans hosts :

N.B: Un moyen simple d'invalider un nom consiste à le renvoyer sur l'adresse de bouclage 127.0.0.1, idem pour une URL d'un site à proscrire

localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost 127.0.0.1 test 127.0.0.1 fnac.com

donnera

C:\Users\Administrateur>ping test	
Envoi d'une requête 'ping' sur test [127.0.0.: Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TT Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TT Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TT Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TT	1] avec 32 octets de données : L=128 L=128 L=128 L=128 L=128

Et une tentative d'accès sur le site de la Fnac donnera





ICMP et l'Utilitaire PING :

Permet d'envoyer une trame IP de test vers une machine,

Types de réponses à un ping

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.0.1	
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.0.1 avec 32 octets de données :	
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=63	
Réponse de 192.168.0.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=63	

"*Réponse de … octets=32 temps= TII*" indique que 4 trames de 32 octets ont été aquittées par l'adresse IP de destination, avec un temps et le TTL:



"Délai d'attente de la demande dépassé" signifie généralement qu'aucune réponse ICMP n'a été reçue par la machine qui lance le ping. Plusieurs causes possibles :

- la cible est configurée pour ne pas envoyer d'ICMP Reply,
- il y a au moins un firewall qui bloque ces ICMP entre la cible et la station qui lance le ping,
- effectivement la cible répond avec un ICMP qui possède un TTL trop petit et donc le paquet est droppé quelque part.



"*Impossible de joindre l'hôte de destination*" devrait normalement être le cas où le réseau IP destination existe mais l'adresse IP cible ne répond pas. Plusieurs causes possibles:

- La pile IP de la cible n'est pas active
- la cible est configurée pour ne pas envoyer d'ICMP, etc.

La différence entre "délai d'attente dépassé" et "impossible de joindre l'hôte", c'est que dans le 1er cas, la station qui lance le ping ne reçoit rien, tandis que dans le 2ème cas de figure, il reçoit quelque chose...

C:\Users\Administrateur≻ping 8.8.8.8 Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données : PING : échec de la transmission. Défaillance générale. PING : échec de la transmission. Défaillance générale.

"échec de la transmission. Défaillance générale" devrait normalement être le cas où la trâme IP ne peut partir. Plusieurs causes possibles:

Page

90/117

- Paramétrage IP erroné
- Filtrage IP par un élément externe sur le réseau



Méthodologie de test

En tapant **Ping 127.0.0.1** si on ne reçoit pas les 4 lignes suivantes, cela veut dire que la pile TCP/IP n'est pas installée correctement

^M ³ Invite de commandes		_ 🗆 ×
E:∖>ping 127.0.0.1		
Pinging 127.0.0.1 avec 32 octets	de données :	
Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 Réponse de 127.0.0.1 : octets=32	temps<10ms TTL=128 temps<10ms TTL=128	

En tapant **Ping XX.XX.XX** avec l'adresse de notre propre station depuis laquelle on « pingue », si on ne reçoit pas les 4 lignes suivantes, cela veut dire que l'adresse de la station est erronée

≝g Invite de commandes 📃 🗆 🗙											
E:\>ping 200.200.200.200	-										
Pinging 200.200.200.200 avec 32 octets de données :											
Réponse de 200.200.200.200 : octets=32 temps<10ms TTL=128 Réponse de 200.200.200.200 : octets=32 temps<10ms TTL=128 Réponse de 200.200.200.200 : octets=32 temps<10ms TTL=128 Réponse de 200.200.200.200 : octets=32 temps<10ms TTL=128											

Jusqu'à présent on n'a rien envoyé sur le réseau, maintenant considérer que notre poste est correctement configuré sous TCP/IP, on va utiliser le réseau

En tapant **Ping XX.XX.XX** avec l'adresse de la station que l'on souhaite atteindre, si on ne reçoit pas les 4 lignes suivantes, cela veut dire soit que l'adresse de la station est erronée soit que la connectique est mauvaise

^{ME} S Invite de commandes											
E:\>ping 200.200.200.202	<u> </u>										
Pinging 200.200.200.202 avec 32 octets de données :											
Réponse de 200.200.200.202 : octets=32 temps<10ms TTL=12 Réponse de 200.200.200.202 : octets=32 temps<10ms TTL=12 Réponse de 200.200.200.202 : octets=32 temps<10ms TTL=12 Réponse de 200.200.200.202 : octets=32 temps<10ms TTL=12	28 28 28 28										

En tapant **Ping NOMSTATION (peu conseillé)** avec le nom d'hôte à atteindre, si on ne reçoit pas les 4 lignes suivantes, cela veut dire que le nom est erroné, ou qu'il n'est pas dans le même réseau **IP** s il n'y a pas de **DNS**. (Les **broadcasts** ne sont pas routable)

S'il n'y a pas de **DNS**, la résolution de nom se fera par des mécanismes de **broadcass netbios**

jg Invite de commandes	_ 🗆 ×
E:<>ping station_nt_p2	
Pinging station_nt_p2 [200.200.200.202] avec 32 octets de données	::
Réponse de 200.200.200.202 : octets=32 temps<10ms TTL=128	
Réponse de 200.200.200.202 : octets=32 temps<10ms TTL=128	
Réponse de 200.200.200.202 : octets=32 temps<10ms TTL=128	
Réponse de 200.200.200.202 : octets=32 temps<10ms TTL=128	



Ping –a

On peut aussi taper **Ping –a XX.XX.XX.XX.**

Le nom de la station que l'on souhaite atteindre sera résolu en même temps que le retour de trame, ce qui permet de connaître en cas de problème le nom renvoyé par la machine...

C:\Windows\system32>ping 192.168.1.171 Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.171 avec 32 octets de données : Réponse de 192.168.1.171 : octets=32 temps<1ms TTL=128 Réponse de 192.168.1.171 : octets=32 temps<1ms TTL=128 Réponse de 192.168.1.171 : octets=32 temps<1ms TTL=128 Réponse de 192.168.1.171 : octets=32 temps<1ms TTL=128

L'option -a force la résolution de nom ici WIN10-1703

```
C:\Windows\system32>ping -a 192.168.1.171
Envoi d'une requête 'ping' sur WIN10-1703 [192.168.1.171] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.171 : octets=32 temps<1ms TTL=128
```

Ping -t

Une option intéressante est présente est -t dans Ping XX.XX.XX.XX -t

C:\Docume	ent	s and Settin	Igs	S∖Administı	rateur>pin	g	192.:	168.1.1	-t	
Envoi d'u	une	requête 'pi	ing	y'sur 192.	.168.1.1 a	ve	c 32	octets	de	données :
Réponse d	de	192.168.1.1	=	octets=32	temps=1 m	IS	TTL = 2	254		
Réponse d	de	192.168.1.1		octets=32	temps=1 m	IS	TTL = 2	254		
Réponse d	de	192.168.1.1		octets=32	temps=1 m	ទេ	TTL=	254		
Réponse d	de	192.168.1.1	-	octets=32	temps=1 m	ទេ	TTL = 2	254		
Réponse d	de	192.168.1.1	=	octets=32	temps=2 m	ទេ	TTL = 2	254		
Réponse d	de	192.168.1.1	-	octets=32	temps=2 m	ទេ	TTL = 2	254		
Réponse d	de	192.168.1.1		octets=32	temps<1ms	: T	TL=2!	54		
Réponse d	de	192.168.1.1	=	octets=32	temps=1 m	ទេ	TTL = 2	254		
Réponse d	de	192.168.1.1		octets=32	temps=1 m	ទេ	TTL = 2	254		
Réponse d	de	192.168.1.1	-	octets=32	temps=2 m	ទេ	TTL=	254		
Réponse d	de	192.168.1.1	-	octets=32	temps=2 m	IS	TTL=	254		

avec la combinaison de touche CTRL + Attn pour afficher les statistiques

Statistiques Ping pour 192.168.1.1: Paquets : envoyés = 34, reçus = 34, perdus = 0 (perte 0%), Durée approximative des boucles en millisecondes : Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

avec la combinaison de touche CTRL + C pour arrêter la commande

Test TTL ping -i:

L'option -i x permet de spécifier la valeur Time to Live

Si un TTL très court à 3 permet d'atteindre la machine d'a coté

C:\Users\Administrateur>ping -i 3 192.168.1.1 Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.1 avec 32 octets de données Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64







Le même TTL à 3 permet ne permet pas d'atteindre une machine distante, telle que un serveur DNS de Google en 8.8.8.8

C:\Users\Administrateur>ping -i 3 8.8.8.8 Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données : Réponse de 80.10.232.237 : Durée de vie TTL expirée lors du transit. Réponse de 80.10.232.237 : Durée de vie TTL expirée lors du transit. Réponse de 80.10.232.237 : Durée de vie TTL expirée lors du transit. Réponse de 80.10.232.237 : Durée de vie TTL expirée lors du transit.

Ce message en provenance du 3° routeur indique la mise à mort de la requête ! Car en effet ici il lui faudrait 11 sauts...

	C:\Users\Administrateur≻tracert 8.8.8.8										
	Déte	rminat	tion	de l'	'it	inérain	re v	vers dns.google [8.8.8.8]			
	avec	un ma	axim	um de	30	sauts					
	1	<1	ms	<1	ms	<1	ms	192.168.1.1			
	2	1	ms	1	ms	<1	ms	192.168.0.1			
•	3	5	ms	3	ms	3	ms	80.10.232.237			
	4	10	ms	10	ms	10	ms	ae115-0.ncgre102.rbci.orange.net [193.253.85.110]			
	5	12	ms	11	ms	11	ms	ae43-0.nilyo202.rbci.orange.net [193.252.101.134]			
	6	14	ms	14	ms	17	ms	ae40-0.nilyo201.rbci.orange.net [193.252.101.65]			
	7	14	ms	14	ms	13	ms	81.253.184.86			
	8	14	ms	13	ms	13	ms	72.14.222.118			
	9	15	ms	15	ms	15	ms	108.170.227.165			
	10	13	ms	13	ms	13	ms	142.251.78.91			
	11	13	ms	13	ms	13	ms	dns.google [8.8.8.8]			
	Ttin	ánain	a dé	tormi	ná						

Le TTL d'une machine Windows est par défaut à 128

Le TTL d'une machine Linux est par défaut à 64

D'autres OS ont d'autres valeurs par défaut

Linux	2.4 kernel	ICMP	255
Linux	Red Hat 9	ICMP and TCP	64
MacOS/MacTCP	2.0.x	TCP and UDP	60
MacOS/MacTCP	X (10.5.6)	ICMP/TCP/UDP	64
Solaris	2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8	ICMP	255
Solaris Solaris	2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8 2.8	ІСМР ТСР	255 64
Solaris Solaris SunOS	2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8 2.8 4.1.3/4.1.4	ICMP TCP TCP and UDP	255 64 60

Page

93/117



Tracert :

En tapant **tracert xx.xx.xx** on demande de tracer la route pour atteindre une adresse ip

C:\	:\Windows\system32>tracert 216.58.204.131																			
Dét	ermina	tion	de l	'iti	nérair	e	vers	2	16.	58.	204	.131	av	ec	un	maximu	im (de	30	sauts.
1	1	ms	1	ms	<1	ms	s 19	2.	168	.1.	1									
2	2	ms	1	ms	1	ms	s SA	GE	MCO	M [:	192	.168	.0.	1]						
3	11	ms	10	ms	10	ms	s 80	.1	0.1	15.	230									
4	11	ms	12	ms	11	ms	s 10	.1	23.	204	.86									
5	12	ms	11	ms	12	m٩	s 19	з.	252	.15	9.1	53								
6	17	ms	16	ms	12	ms	s 19	з.	252	.13	7.7	8								
7	12	ms	11	ms	11	ms	s 20	9.	85.	148	.16									

On peut aussi si une résolution DNS est présente, (possible) utiliser un nom

C:\Wi	ndows\syst	tem32≻tra	cert ww	w.google.fr	
Déterr avec (mination (un maximur	de l'itin m de 30 s	éraire v auts :	ers www.google.fr [216.58.206.227]	
1	1 ms	<1 ms	<1 ms	192.168.1.1	
2	2 ms	1 ms	1 ms	SAGEMCOM [192.168.0.1]	
3	11 ms	10 ms	12 ms	80.10.115.230	
4	11 ms	12 ms	10 ms	10.123.204.82	
5	11 ms	11 ms	11 ms	ae42-0.niidf301.Paris15eArrondissement.francetelecom.net	[193.252.159.149]
6	11 ms	19 ms	11 ms	ae40-0.niidf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net	[193.252.103.38]
7	14 ms	14 ms	14 ms	193 252 137 78	

N.B: comme de nos jours les routeurs ne donnent souvent plus leur nom, on peut accélérer le temps de réponse (ne pas attendre une résolution de nom qui, ne viendra pas dans 99% des cas), en tapant l'option **–d**

```
C:\Windows\system32>tracert -d www.google.fr
Détermination de l'itinéraire vers www.google.fr [216.58.206.227]
avec un maximum de 30 sauts :
       <1 ms
                <1 ms
                         <1 ms
                                192.168.1.1
  1
       2 ms
                 1 ms
                          1 ms
                                192.168.0.1
                         10 ms 80.10.115.230
       11 ms
                10 ms
 4
      11 ms
                10 ms
                         12 ms 10.123.204.82
       11 ms
                23 ms
                         33 ms
                                193.252.159.149
                                193.252.103.38
       11 ms
                11 ms
                         13 ms
  7
       19 ms
                14 ms
                         14 ms
                                 193.252.137.78
       12 ms
                                 72.14.219.248
                11 ms
                          11
                            ms
```

Pathping :

Depuis windows 2000 une commande combinée existe PATHPING

Elle commence à faire le même travail qu'un **tracert**, mais ensuite elle donnera un certain nombre de statistiques (un peu comme **ping /t**)



avec dans un 2° temps (25secondes par nœud)



```
raitement des statistiques pendant 175 secondes..
Source vers ici Ce nœud/lien
aut RTT Perdu/Envoyé = % Perdu/Envoyé = % Adre:
aut RTT
                                                  % Adresse
                                                     win10-1511 [192.168.1.170]
 0
                                    0/ 100 =
                                                0%
                                                    192.168.1.1
      0ms
                0/100 = 0\%
                                       100 =
                                               0%
                                    0/
                                       100 =
                                               0%
                                    0/
                                                    SAGEMCOM [192.168.0.1]
       2ms
                0/ 100 = 0%
                                    0/
                                       100 =
                                               0%
 2
                                       100
                                            =100%
                                  100/
             100/ 100 =100%
                                       100 =
                                                0%
                                                    80.10.115.230
                                    0/
                                       100 =
                                                0%
                                    0/
             100/ 100 =100%
                                       100 =
                                               0%
                                                    10.123.204.86
 4
                                    0/
                                       100 =
                                                0%
                                    0/
                                               0%
                                                    ae42-0.niidf302.Paris13eArrondissement.francetelecom.net
             100/ 100 =100%
                                    0/
                                       100 =
                                       100 =
                                    0/
                                                0%
                                                0%
                                                    193.252.137.78
             100/ 100 =100%
                                    0/ 100 =
                                       100 =
                                               0%
                                    0/
             100/ 100 =100%
                                    0/ 100 =
                                               0%
                                                    google-11.gw.opentransit.net [193.251.255.82]
```

- Le nom de la première machine de départ est donné
- Une perte de paquet régulière supérieure ou égale à 1 % sur un routeur indique un défaut

Ipconfig.exe /all:

Sous Windows Ipconfig.exe depuis une boite dos ou une invite système



L'affichage complet **ipconfig /all** donne le nom d'hôte, le type de nœud de résolution des noms netbios, et si le routage est activé sur le poste

C:\Windows\system32>ipconfig /all	
Configuration IP de Windows	
Nom de l'hôte	: win10-1511 : : Hybride : Non : Non

ensuite <u>pour chaque carte réseau</u>, on récupère son adresse mac, si elle est en client dhcp ou en IP statique, son adressage IP complet, et si Netbios Over TCp-IP est maintenu ou non.

Carte Ethernet Ethernet 3 :
Suffixe DNS propre à la connexion : Description Realtek PCIe GBE Family Controller Adresse physique
DHCP activé Non
Configuration automatique activée : Oui
Adresse IPv4
Masque de sous-réseau 255.255.255.0
Passerelle par défaut 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip Activé

Il peut y a voir beacoup de cartes réseaux....



ARP et l'Utilitaire ARP –a :

Les essais sur une configuration peuvent se faire à bas niveau

Permet de connaître l'adresse physique d'une machine

C:\Users\Administrateur>arp /? Affiche et modifie les tables de traduction d'adresses IP en adresses physiques utilisées par le protocole de résolution d'adresses ARP.

ARP est un protocole permettant la résolution adresse Ip => adresse physique. ARP est mis en oeuvre automatiquement lors de toute requête IP, et typiquement lors d'un ping....

Arp –a

En tapant **ARP** - **a** on affiche le contenu du cache actuellement présent sur notre machine. Sur une machine que l'on démarre, le cache peut être vide.

C:\WIN98>arp -a Aucune entrée ARP n'a été trouvée

après un coup de voisinage réseau, le master browse ayant répondu, le cache contient désormais son adresse IP et son adresse physique

C:\WIN98≻arp −a		
Interface : 192.168.0.4 Adresse Internet	on Interface 0x2000003 Adresse physique	Type
192.168.0.1	00-50-04-52-09-14	dynamique

si on attend, le cache va finir par se vider et de nouveau on aura

):\WIN98≻arp −a Aucune entrée ARP n'a été trouvée

Si on fait un **ping** sur une machine donnée, alors son "entrée" dans la table est effectuée des que la réponse est obtenue...

C:\WIN98>ping 192.168.0.3 Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.3 avec 32 octets de donnée Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps=1 ms TTL=128 Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps<10 ms TTL=128 Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps<10 ms TTL=128 Réponse de 192.168.0.3 : octets=32 temps<10 ms TTL=128

ce qui donne ensuite

C:\WIN98≻arp −a		
Interface : 192.168.0.4 Adresse Internet 192.168.0.3	on Interface 0x2000003 Adresse physique 00-20-af-c4-6a-98	Type dynamique

un **F5** (pour rafraîchir l'écran du voisinage réseau) provoquerait alors une autre entrée dans le cache ARP...etc, etc...

l:\WIN98≻arp −a		
Interface : 192.168.0.4	on Interface 0x200003	}
Adresse Internet	Adresse physique	Туре
192.168.0.1	00-50-04-52-09-14	dynamique
192.168.0.3	00-20-af-c4-6a-98	dynamique





Ajout -suppresssion d'entrée Arp

On peut rentrer une adresse statique. ARP -s

C:\WIN98>arp -s 192.168.0.1 00-50-04-52-09-14

ce qui donnerait dans la table l'aspect suivant

C:\WIN98>arp -a Interface : 192.168.0.4 on Interface 0x2000003 Adresse Internet Adresse physique Type 192.168.0.1 00-50-04-52-09-14 statique

Cette entrée "statique" ne sera purgée de la table que lors d'un redémarrage du poste. Si on souhaite la modifier il suffit de rentrer de nouveau une commande du type **arp -s**

Usurpation d'adresse ARP :

Soit une adresse donnée pour une carte



Si le driver le permet, il est facile sous windows d'usurper l'adresse mac en demandant sur la carte réseau **Configurer...**







Test DNS d'un client d'un domaine :

La bonne marche du serveur DNS peut se tester via les propriétés du Serveur DNS dans la console MMC de gestion du DNS

Pro	priétés de NTSI	ER¥-SIMP			?	×	🚊 DNS		
ſ	Interfaces	l B	edirecteurs	1	Ávancé	1] 🚊 Console	<u>F</u> enêtre	2
	Indications de ra	cine Enreg	jistrement	Analyse	Sécurité		Action Aff	ic <u>h</u> age	⇔ ⇒
	Pour vérifier la co automatique ou m Sélectionnez un t	nfiguration du ser nanuel. voe de test :	veur, vous po	ouvez effecti	uer un test		Onglet Analyse	9	
	🔽 Une requête :	simple à un serve			←				e diri
	🔽 Una requête :	simple a un serve	ur DNJ	NC					
	Pour effectuer le l	test immédiateme	nt, cliquez su	r Tester.	Tester				
	Effectuer un t	est automatique a	avec l'interval	le suivant :					
	Intervalle de t	est : 1 Mi	nutes	Ŧ					
	Résultats des tes	ts :							
	Date	Heure	Requête sin	n Requê	te réc				
	23/02/2001	00:09:34	Correct						
	23/02/2001	00:07:08	Lorrect						

La bonne marche des enregistrements dans le DNS peut se tester via la commande **Nslookup**

Cet outil de diagnostic affiche des informations sur les serveurs de noms DNS (système de noms de domaine). **Nslookup** est disponible uniquement si le protocole TCP/IP est installé.

Nom d'hôte et FQDN

Soit un domaine **cabare-intra.net**, et un poste nommé **poste-10** appartenant à ce domaine. On appellera

nom d'hôte

poste-10

• FQDN Fully qualified Domain name **poste-10.cabare-intra.net**

De manière générale, lorsque l'on fait les tests d'un serveur DNS d'un domaine, depuis une machine du domaine, il est suffisant d'utiliser le nom d'hôte, mais si on effectue un test de DNS depuis une machine ne faisant pas partie du domaine il est alors nécessaire d'utiliser le FQDN0

Nslookup en mode interactif

Nslookup propose deux modes : interactif et non interactif.

On passe en mode inter-actif en tapant simplement nslookup,

On sortira du mode inter-actif en tapant exit.





mode interactif 1° (hors domaine – avec google – 8.8.8.8)

- En premier argument, tapez le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur pour lequel la recherche est effectuée.
- En deuxième argument, tapez le nom ou l'adresse IP d'un serveur de noms DNS. (Si omis, le serveur de noms DNS par défaut est utilisé)

Dans les exemples ci-dessous, on est relié au DNS de Google : 8.8.8.8

un nslookup donnera



Au prompt de la commande **nslookup ">"**,il faut taper des résolutions à satisfaire... , jusqu'à ce que l'on en sorte, par **exit**



Recherche d'un nom inconnu, par exemple p1



Recherche d'un nom connu, par exemple meteofrance.com



Ce qui devrait permettre une opération du genre





Protocole TCP-IP V4 & Windows https://www.cabare.net - sr41- sr43 - sr22 - sr 24 - Cours & TP - ver 1.7 - Michel Cabaré -

99/117

mode interactif 1° (avec domaine)

- En premier argument, tapez le nom ou l'adresse IP de l'ordinateur pour lequel la recherche est effectuée.
- En deuxième argument, tapez le nom ou l'adresse IP d'un serveur de noms DNS. (Si omis, le serveur de noms DNS par défaut est utilisé)

Dans les exemples ci-dessous,

un client correct se nomme "**travail-10**", le serveur DNS par défaut est le serveur "**srv-dc1**"

Un client incorrect se nomme "**poste-x"**

```
> travail-10 srv-dc1
*** Impossible de trouver l'adresse pour le serveur srv-dc1 : Server failed
```

Ici on ne trouve pas le serveur DNS, il faut un FQDN?



Ici on ne trouve pas de résolution pour le nom de ce client il faut un FQDN ?



Ici tout est parfaitement résolu



Ici on ne trouve pas de résolution pour le nom de ce client il faut un FQDN ?



Ici on ne trouve pas ce client dans le domaine, il n'y a pas d'erreur !!!



mode interactif 2°

nslookup accepte une autre commande en mode interactif, permettant de liste tous les enregistrement SRV présents dans le DNS.

N.B : un certain type de requête peut être inhibée par défaut Pour que ces commandes soient possibles, il faut en effet que le transfert de zone sur le serveur DNS soit autorisé. Par défaut depuis 2008 les transferts ne sont pas autorisés (pour des raisons de sécurité)



Pour la zone en question, on demande **propriétés**, puis **Autoriser les transferts**



avec **Is -t a** suivi de **nomdomaine** on obtient tous les enregistrement <u>A Hôtes</u> <u>du Domaine</u>

> ls -t a cabare-intra.net		
[srv-dc1.cabare-intra.net]		
cabare-intra.net.	Α	192.168.1.91
cabare-intra.net.	Α	192.168.1.90
cabare-intra.net.	NS	<pre>server = srv-dc.cabare-intra.net</pre>
cabare-intra.net.	NS	<pre>server = srv-dc1.cabare-intra.net</pre>
DESKTOP-FOAE4TI	Α	192.168.1.210
DESKTOP-L214RG8	Α	192.168.1.211

avec **set type=NS** suivit de **nomdomaine** on obtient tous les SRV correspondant a des <u>NS name server</u>

> set type=ns	
> cabare-intra.net	
Serveur : srv-dc1.caba	are-intra.net
Address: 192.168.1.91	
cabare-intra.net	<pre>nameserver = srv-dc1.cabare-intra.net</pre>
cabare-intra.net	<pre>nameserver = srv-dc.cabare-intra.net</pre>
<pre>srv-dc1.cabare-intra.net</pre>	internet address = 192.168.1.91
<pre>srv-dc.cabare-intra.net</pre>	internet address = 192.168.1.90

avec **set type=SOA** suivit de nomdomaine on obtient tous les SRV correspondant a des **SOA Start of Authority**

1



Protocole TCP-IP V4 & Windows https://www.cabare.net - sr41- sr43 - sr22 - sr 24 - Cours & TP - ver 1.7 - Michel Cabaré -

mode interactif 3°

Pour vérifier l'enregistrement DNS pour tous les contrôleurs de domaine à l'invite nslookup (">"), tapez :

set type=SRV suivit de _Idap._tcp.dc._msdcs. nomdomaine

où **nomdomaine** est le nom DNS configuré pour être utilisé avec votre domaine Active Directory et tout contrôleur de domaine qui lui est associé.

Dans l'exemple, si le nom de domaine DNS de votre domaine est domaine1.edu, tapez_ldap._tcp.dc._msdcs.domaine1.edu



Nslookup et non-réponse de Serveur Windows :

Il peut exister un problème d'interrogation de serveur 2008 depuis un poste windows ne faisant pas partie d'un domaine. Cela arrive lorsqu'il y a des différences entre les noms netbios - nom d'hôtes des postes- ainsi que le nom DNS du domaine dont on interroge le serveur. Pour solutionner cela on peut vérifier que notre machine, dans l'onglet identification du poste de travail

Modification du nom d'ordinateur 🛛 ? 🗙]
Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Les modifications peuvent affecter l'accès aux ressources réseau.	
Nom de l'ordinateur : srv4-xp	
Nom complet de l'ordinateur : srv4-xp.manuel.net	
Autres	Autres.

Indique bien que le DNS de rattachement est celui que l'on souhaite interroger...

	Suffixe DNS principal de cet ordinateur :
L	manuel.net
	Modifier le suffixe DNS principal lorsque les adhésions au domaine sont modifiées
	Nom NetBIOS de l'ordinateur :
	SRV4-XP
	Ce nom est utilisé pour l'interopérabilité avec des ordinateurs et des services de conception plus
	ancienne. OK Annuler

102/117



Protocole TCP-IP V4 & Windows https://www.cabare.net - sr41- sr43 - sr22 - sr 24 - Cours & TP - ver 1.7 - Michel Cabaré -

Nslookup et Ping :

Il ne faut pas confondre les deux outils. Créons un hôte bidon dans le DNS

.68.1.1 .68.1.99

🗒 srv1-man	Hôte (A)	192.1
🗒 bidon	Hôte (A)	192.1

On pourra le tester avec nslookup,

Mais pas avec **ping**....

Créons un Alias « www » sur une machine existante (notre serveur)

Nouvel enregistrement de ressource	×
Nom canonique (CNAME)	
Nom de l'alias (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :	
www	
Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :	
www.manuel.net.	
Nom de domaine pleinement qualifié (EQDN) pour l'hôte de destination :	
srv1-man.manuel.net	

On pourra le tester avec nslookup, et ici aussi utiliser ping!

Serveur DNS public – connus :

Si un certain nombre de Serveurs DNS public existent

8.8.8.8	google-public-dns-a.google.com
8.8.4.4	google-public-dns-b.google.com
208.67.222.222	resolver 1. opendns. com
208.67.220.220	resolver2.opendns.com
🕑 1.1.1.1	1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com
1.0.0.1	1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com

On pourrait rajouter DNS Watch 84.200.69.80 et 84.200.70.40 ...



La liste des DNS des FAI est évidemment... abondante, quelques exemples



TESTER TCP-IP - NETSTAT

Netstat:

Donc **netstat** en commande de base, permet de connaître des statistiques sur les protocoles TCP-IP- UDP...

C:\Windo	ws\system32>netstat		
Connexio	ns actives		
Proto	Adresse locale	Adresse distante	État
TCP	127.0.0.1:50621	win10-1511:50622	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50622	win10-1511:50621	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.170:49831	NAS-1:microsoft-ds	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.170:50557	WIN10-1709:ms-wbt-ser	ver ESTABLISHED
TCP	192.168.1.170:50599	52.138.216.83:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.170:50618	40.77.226.250:https	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.170:50620	93.184.221.240:http	TIME_WAIT
TCP	192.168.1.170:50631	a23-57-82-232:http	ESTABLISHED

Les valeurs possibles fréquentes sont

ESTABLISHED est établi	un socket de connection	
TIME_WAIT	la connexion est en attente après fermeture pour repasser en statut CLOSE (fermé)	CI
CLOSE_WAIT	la connexion distante est tombée, on attend les paquet de fermeture « propre »	SYN
LISTEN	un socket est etabli, et on attends de recevoir des paquets (il faut demander une option –l ou –a pour voir ces ports en écoute	Client Applicati



N.B : Du coup on peut filtrer les sorties avec un **|find "mot clé"** comme dans netstat |find « ESTABLISHED »

C:\Wind	ows\system32≻netstat f	ind "ESTABLISHED"	
TCP	127.0.0.1:50621	win10-1511:50622	ESTABLISHED
TCP	127.0.0.1:50622	win10-1511:50621	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.170:50557	WIN10-1709:ms-wbt-ser	ver ESTABLISHED
TCP	192.168.1.170:50631	a23-57-82-232:http	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.170:50698	par10s27-in-f3:https	ESTABLISHED



Netstat -a n port en écoute:

L'option netstat -a permet d'ajouter les ports en "ecoute" LISTENING

C:\Windows\System32>netstat -a						
Connexio	ons actives					
Proto	Adresse locale	Adresse distante	État			
TCP	0.0.0.0:135	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	0.0.0.0:445	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	0.0.0.0:3389	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	0.0.0.0:5357	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	0.0.0.0:49664	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	0.0.0.0:49665	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	0.0.0.0:49666	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	0.0.0.0:49667	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	0.0.0.0:49668	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	0.0.0.0:49671	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	127.0.0.1:50951	win10-1511:50952	ESTABLISHED			
TCP	127.0.0.1:50952	win10-1511:50951	ESTABLISHED			
TCP	192.168.1.170:139	win10-1511:0	LISTENING			
TCP	192.168.1.170:50222	NAS-1:microsoft-ds	CLOSE_WAIT	-		
TCP	192.168.1.170:50229	SRV-DC1:ms-wbt-server	ESTABLISHED			
TCP	192.168.1.170:50967	server-13-32-213-71:ht	tp ESTABLISHED			
TCP	[::]:135	win10-1511:0	LISTENING			
TOD	[]. A A F		L TOTONITHIO	1		

L'option -n affiche les n° de port IP au lieu de tenter une résolution de nom.

C:\Windows\System32>netstat -an					
Connexic	ons actives				
Proto	Adresse locale	Adresse distante	État		
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	0.0.0.0:3389	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	0.0.0.0:5357	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	0.0.0.0:49671	0.0.0:0	LISTENING		
TCP	127.0.0.1:50951	127.0.0.1:50952	ESTABLISHED		
TCP	127.0.0.1:50952	127.0.0.1:50951	ESTABLISHED		
TCP	192.168.1.170:139	0.0.0.0:0	LISTENING		
TCP	192.168.1.170:50222	192.168.1.61:445	CLOSE_WAIT	-	
TCP	192.168.1.170:50229	192.168.1.91:3389	ESTABLISHED		
TCP	192.168.1.170:50967	13.32.213.71:80	ESTABLISHED		
TCP	192.168.1.170:51156	216.58.213.162:443	TIME_WAIT		
TCP	192.168.1.170:51169	40.77.226.250:443	TIME WAIT		
TCP	[::]:135	[::1:0	LISTENING		

Netstat -a –p TCP port en écoute par protocole:

L'option -p permet de filtrer un protocole (TCP ou UDP))

C:\Windows\system32>netstat -n -p TCP						
Connexio	ns actives					
Proto	Adresse locale	Adresse distante	État			
TCP	127.0.0.1:50621	127.0.0.1:50622	ESTABLISHED			
TCP	127.0.0.1:50622	127.0.0.1:50621	ESTABLISHED			
TCP	192.168.1.170:50557	192.168.1.172:3389	ESTABLISHED			
TCP	192.168.1.170:50631	23.57.82.232:80	ESTABLISHED			
TCP	192.168.1.170:50844	192.168.1.61:445	CLOSE_WAIT			
TCP	192.168.1.170:51027	91.238.72.69:80	TIME_WAIT			
TCP	192.168.1.170:51028	91.238.72.69:80	TIME_WAIT			
TCP	192.168.1.170:51029	134.170.165.248:443	TIME_WAIT			
TCP	192.168.1.170:51030	40.77.226.250:443	ESTABLISHED			



Protocole TCP-IP V4 & Windows https://www.cabare.net - sr41- sr43 - sr22 - sr 24 - Cours & TP - ver 1.7 - Michel Cabaré - Page 105/117

Test liaison ftp - affichage dans Netstat -an :

Sur une machine ayant la possibilité de sortir, pour atteindre un poste en 62.210.16.42 (serveur FTP hebergeur de ONLINE). 1 Tracert permet de vérifier l'adresse IP du serveur FTP, nommé privftp.pro.proxad.net

C:\U	C:\Users\Administrateur>tracert privftp.pro.proxad.net							
Déter	Détermination de l'itinéraire vers ftp-vit.online.net [62.210.16.42]							
avec	un ma:	ximum	ı de	30	sauts :			
1	<1	ms	<1	ms	<1 ms	192.168.1.1		
2	1	ms	1	ms	1 ms	192.168.0.1		
3	3 1	ms	2	ms	3 ms	80.10.232.237		
4	13 (ms	19	ms	9 ms	ae115-0.ncgre102.rbci.orange.net [193.253.85.110]		
5	12 1	ms	12	ms	12 ms	ae43-0.nilyo202.rbci.orange.net [193.252.101.134]		
6	11	ms	10	ms	10 ms	81.253.184.102		
7	11	ms	12	ms	10 ms	193.251.131.0		
8	11	ms	11	ms	11 ms	193.251.250.152		
9	11	ms	10	ms	10 ms	51.158.0.61		
10	11	ms	12	ms	13 ms	195.154.1.153		
11	10 1	ms	9	ms	10 ms	ftp.online.net [62.210.16.42]		

On peut lancer le client FTP windows natif

		ftp		C:\Windows\System32\ftp.exe
		Exécuter la commande	donnant	ftp>
On de	emar	nde		

C:\Windows\System32\ftp.exe

On est connecté, en attente du mot de passe

C:\Windows\System32\ftp.exe
ftp> open 62.210.16.42
Connecté à 62.210.16.42.
220 Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS]
220-You are user number 50 of 4000 allowed.
220-Local time is now 11:05. Server port: 21.
220-This is a private system - No anonymous login
220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
200 OK, UTF-8 enabled
Utilisateur (62.210.16.42:(none)) :

Un netstat -an affichera le connexion prise

C:\Users	\Administrateur≻netsta	it -an	
Connexio	ons actives		
Proto	Adresse locale	Adresse distante	État
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:3389	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5357	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49669	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	192.168.1.171:139	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	192.168.1.171:50573	20.199.120.182:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.171:50634	52.98.168.178:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.171:50635	93.184.220.29:80	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.171:50638	95.100.95.191:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.1.171:50645	62.210.16.42:21	ESTABLISHED
TCP	[::]:135	[::1:0	LISTENING



Protocole TCP-IP V4 & Windows https://www.cabare.net - sr41- sr43 - sr22 - sr 24 - Cours & TP - ver 1.7 - Michel Cabaré - Page 106/117

Netstat -b executable associé :

L'option -b permet d'afficher le nom de l'exécutable qui concerne chaque connexion ou port d'écoute.

C:\Windo	C:\Windows\system32>netstat -n -p TCP -b					
Connexio	Connexions actives					
Proto TCP	Adresse locale 127.0.0.1:50621	Adresse distante 127.0.0.1:50622	État ESTABLISHED			
[firefo TCP	[firefox.exe] TCP 127 0 0 1:50622 127 0 0 1:50621 ESTABLISHED					
[firefo	[firefox.exe]					
TCP 192.168.1.170:50557 192.168.1.172:3389 ESTABLISHED						
TCP	192.168.1.170:50631	23.57.82.232:80	ESTABLISHED			

Netstat -o PID correspondant :

La commande **netstat** permet donc avec les options **-ano** de connaitre les n° de **pid** des processus associés aux n° de **ports**

	C:\Users	C:\Users\Administrateur>netstat -ano				
	Connexio	ns actives				
qui utilise le port 668 ? le PID 1984	Proto TCP TCP TCP TCP TCP TCP TCP TCP TCP TCP	Adresse locale 0.0.0.0:135 0.0.0.0:445 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:49158 127.0.0.1:668 127.0.0.1:668	Adresse distante 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 0.0.0.0:0 127.0.0.1:49160	État LISTENING LISTENING LISTENING LISTENING LISTENING LISTENING LISTENING LISTENING LISTENING ESTABLISHED	948 4 632 1096 1164 688 676 1984 1984	

tasklist /svc et PID:

Par exemple netstat -a -o ou netstat -a -b sont très utiles, associées aux utilitaires tasklists et taskill

	C:\Users\Administrateur>ta	asklist			
	Nom de l'image	PID	Nom de la sessio	Numéro de s	Utilisation
		=======			
	System Idle Process Sustem	U 4	Services Services	0 0	5 784 Ko
	SMSS_EXE	448	Services	ดั	560 Ko
	csrss.exe	580	Services	Ō	3 848 Ko
IE PID 1984	wininit.exe	632	Services	Ø	3 348 Ko
	csrss.exe	644	Console	1	12 100 Ko
c'est	services.exe	676	Services	N	6 008 Ko
	Isass.exe	688	Services	5	1 756 KO
Carbonite !	ISM.exe	070	Services	ମ 1	3 356 KO 4 EC4 Vo
	suchast exe	888	Semuices	L D	4 948 Ko
Δ.	suchost.exe	948	Services	ดั	6 Ø96 Ko
\backslash	svchost.exe	984	Services	õ	16 208 Ko
\backslash	svchost.exe	1096	Services	Ø	10 184 Ko
	mDNSResponden eve	1956	Sewuices	Ø	3 824 Ko
	CarboniteService.exe	1984	Services	ดั	18 916 Ko
	FrameworkService.exe	2036	Services	ŏ	5 128 Ko
	Mcshield.exe	492	Services	Ø	25 936 Ko

et les services sont affichables, avec l'options **/SVC** par exemple ici svchost en PID **984** correspondrait à Windows defender...!

C:∖Use	ers\Administrateur>ta	asklist /:	svc
Nom de	: l'image	PID	Services
=====		=======	
System	1 Idle Process	Ø	N/A
System	1	4	N/A
smss.e	xe	448	N/A
csrss.	exe	580	N/A
winini	t.exe	632	N/A
csrss.	exe	644	N/A
servic	es.exe	676	N/A
lsass.	exe	688	ProtectedStorage, SamSs
lsm.ex	(e	696	N/A
winlog	on.exe	804	N/A
svchos	t.exe	888	DcomLaunch, PlugPlay
svchos	t.exe	948	RpcSs
svchos	t.exe	984	WinDefend





On peut ensuite faire le ménage, via

taskkill /f /im carbonite.exe

Οu

taskkill /PID 1984

N.B: L'argument /f force les processus à se terminer

N.B: l'argument *l*im spécifie le nom d'image du processus à terminer (dans l'exemple ci-dessus, le nom d'image du processus est « *carbonite.exe* »)

Nbtstat -n :

Les essais sur une configuration peuvent se faire à bas niveau, directement au niveau d'un boite DOS

Permet de connaître des statistiques sur NETBIOS SUR TCP/IP

Displays protocol statistics and current TCP/IP connections using NBT(NetBIOS ov er TCP/IP). NBTSTAT [-a RemoteName] [-A IP address] [-c] [-n] [-r] [-R] [-s] [S] [interval]] -a (adapter status) Lists the remote machine's name table given its name -A (Adapter status) Lists the remote machine's name table given its IP address. -c (cache) Lists the remote name cache including the IP addresses -n (names) Lists local NetBIOS names. -r (resolved) Lists names resolved by broadcast and via WINS -R (Reload) Purges and reloads the remote cache name table -S (Sessions) Lists sessions table with the destination IP addresses -s (sessions) Lists sessions table converting destination IP addresses to host names via the hosts file. RemoteName Remote host machine name. IP address Dotted decimal representation of the IP address. interval Redisplays selected statistics, pausing interval seconds between each display. Press Ctrl+C to stop redisplaying statistics.


TELNET TEST DE SOCKET

Installation telnet:

Le protocole **telnet** n'est pas installé par défaut... il faut l'ajouter sur notre poste Windows... **N.B** : Sous Windows 11 le client **Telnet** n'apparait même pas dans la recherche.

	Meilleu	r résultat
Via l'ancien panneau configuration		Panneau de configuration
O∪ – control.exe	<u>e</u> 2	Application

On demande Panneaux de Configuration / Programmes et Fonctionnalités Activer ou Désactiver des fonctionnalités Windows / Client Telnet



Désormais, l'application Telnet sera disponible.



On quittera une session Telnet par la commande **quit**

C:\Windows\System32\telnet.exe	
Bienvenue dans le client Telnet Microsoft	
Le caractère d'échappement est 'CTRL+\$'	
Microsoft Telnet≻ quit	

N.B: si on veut rendre telnet plus accessible, pkgmgr /iu:"TelnetClient"





Telnet - Test de Socket = @IP+ port distant:

L'utilisation de telnet est assez basique

с	_	close	ferme la connexion en cours
d		display	affiche les paramètres d'opération
0		open NomHôte [Port]	Se connecte à l'hôte nommé (port 23 par défaut)
q		quit	quitte telnet
set		set	définit les options ('set ?' pour afficher la liste)
sen		send	envoie les chaînes au serveur
st		status	affiche les informations d'état
u		unset	annule les options ('unset ?' pour afficher la liste)
?/h		help	affiche des informations d'aide

On peut tester ensuite des **socket IP** (couple **Adresse Ip** + N° **de Port**) simplement en tapant une commande du genre

Port 3389 (RDP)

Par exemple pour le port **TCP 3389** qui correspond à du **RDP**, (Bureau à distance) que l'on peut tester sur une machine distante (activation en écoute via les propriétés du poste de travail d'une machine)

N.B: sur les anciennes versions windows on tapait directement

telnet @ip port

C:\Users\Administrateur>telnet 192.168.1.171 3389_

N.B: sur les nouvelles versions, on passe en Mode Telnet et ensuite on demande Open @ip port

Microsoft Telnet> open 192.168.1.10 3389

Si le port 3389 <u>n'est pas ouvert</u> sur la machine 192.168.1.171, on aura alors

C:\Users\Administrateur>telnet 192.168.1.171 3389 Connexion à 192.168.1.171...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 3389

Si le port 3389 est en écoute, on aura RIEN... mais... cela veut dire que la connexion est établie ! (on ne peut pas établir une connexion RDP en telnet... Cela peut être une fenêtre noire, peu importe, si la connexion est prise cela veut dire que le port de la machine distante est ouvert....

Οu



Ne sera pas visible d'ailleurs si on fait un **netstat -na car la connexion RDP n'est** pas montée !



Port 22 (SFTP)

donc si on veut tester **SFTP** sur une machine distante nommée **sftp.sd6.gpaas.net** (adresse ip **155.133.142.129**) on testera le port **22**



le serveur SFTP répond...



SSH-2.0-OpenSSH_8.4p1 Debian-2~bpo10+1

Visible d'ailleurs si on fait un netstat -na

C:\Users	\Administrateur>netsta	t -na		
Connexio	ons actives			
Proto	Adresse locale	Adresse distante	État	
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:3389	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:5357	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	0.0.0.0:49669	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	192.168.1.171:139	0.0.0.0:0	LISTENING	
TCP	192.168.1.171:50528	152.199.19.161:443	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.171:50541	20.199.120.151:443	ESTABLISHED	
TCP	192.168.1.171:50542	95.100.95.191:443	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.171:50544	152.199.21.118:443	CLOSE_WAIT	
TCP	192.168.1.171:50563	155.133.142.129:22	ESTABLISHED	←
TCP	[::]:135	[::]:0	LISTENING	-
TCP	[::]:445	[::]:0	LISTENING	

le port est ouvert

Port 21 (FTP)

donc si on veut tester FTP sur une machine distante 88.190.253.101 on tentera le port 21



C:\Users\Administrateur≻telnet 88.190.253.101 21 Connexion à 88.190.253.101...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 21

Page

111/117



TESTER TCP/IP - COMPLEMENTS

Test MTU ping -I -f:

Dans un **ping**, l'option - I permet de spécifier la taille des paquets

Dans un **ping**, l"option -**f** demande de ne pas fractionner le paquet

	Network	MTU (bytes)
Ping –I taille -f -I Permet de spécifier la taille des paquets et –f demande de ne pas fractionner le paquet, cela va permettre de tester la taille maximale possible.	16 Mbps Token Ring 4 Mbps Token Ring FDDI Ethernet IEEE 802.3/802.2 PPPoE (WAN Miniport X.25	17914 4464 4352 1500 1492) 1480 576

A 512 octets, cela marche, pour tout le monde en général

C:\Windo	ws\	system32	>ping ·	-]	l 512 -f 192	2.168.1.17	1			
Envoi d'	une	e requête	'Ping		192.168.1	.171 avec	512 octets	de	données	
Réponse	de	192.168.	1.171		octets=512	temps<1ms	TTL=128			
Réponse	de	192.168.	1.171		octets=512	temps<1ms	TTL=128			
Réponse	de	192.168.	1.171		octets=512	temps<1ms	TTL=128			
Réponse	de	192.168.	1.171	:	octets=512	temps<1ms	TTL=128			

A **1500 octet** cela ne marche plus... pourquoi ?

Car chaque protocole ajoute des octets par rapport aux octets de data "pur", c'est le principe d'encapsulation. Et donc un paquet de 1500 octets utiles, spécifié par –l 1500 necessite en fait l'envois d'une trame de plus de 1500 octets, qui dépassera du coup la limite maximale.

C:\Windows\system32>ping -l 1500 -f 192.168.1.171
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.171 avec 1500 octets de données :
Le paquet doit être fragmenté mais paramétré DF.
Le paquet doit être fragmenté mais paramétré DF.
Le paquet doit être fragmenté mais paramétré DF.
Le paquet doit être fragmenté mais paramétré DF.

N.B: comme on ne s'ait pas par quel routeur on va passer, ni quel protocole on peut prendre à un moment donné, il vaut mieux fixer la taille maximale avec un seuil de sécurité !

Constat de la valeur MTU 1500 en Wan

Ainsi une trame **Ethernet** comme la commande **Ping** qui possède 1 en-tête de 28 **octets** (20 pour entête Ip et 8 pour entête ICMP) va avoir une taille maximale transmissible de 1500 – 28 = 1472 **octets**.

Donc 1472 octets à transmettre via la commande ICMP ping cela marche

```
C:\Windows\system32>ping -l 1472 -f 192.168.1.171
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.171 avec 1472 octets de données
Réponse de 192.168.1.171 : octets=1472 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.171 : octets=1472 temps<1ms TTL=128
```

Mais 1473 octets cela ne marche plus !





Evidemment sans *If*, cela marche car le paquet sera fragmenté.

C:\Windows\system32>ping -l 1473 192.168.1.171 Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.171 avec 1473 octets de données : Réponse de 192.168.1.171 : octets=1473 temps<1ms TTL=128 Réponse de 192.168.1.171 : octets=1473 temps<1ms TTL=128

Si on doit transmettre la même quantité d'octet, via FTP, (qui n'est pas ICMP mais qui est un protocole applicatif, surcouche IP) il faut comprendre que en plus de l'entête IP et TCP, il faudrait rajouter les informations liées au protocole TFTP....). Pour faire simple, dès que l'on prend une connexion physique autre que la liaison Ethernet 802.3 Lan (par exemple ADSL, FIBRE, 4G/LTE) alors la taille en octets de données réellement émissible sans fragmentation varie et diminue. TCP-IP peut modifier dynamiquement au cours d'un échange la taille MTU à travers un mécanisme nommé MSS maximun Segment size.

Pour information en LAN : netsh interface ipv4 show interfaces

C:\W	indows\syste	m32≻netsh in	terface ipv4 s	show interfaces
Idx	Mét	MTU	État	Nom
1	50	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1
10	10	1500	connected	Ethernet 3

et en WAN : netsh interface ipv4 show destinationcache

C:\Windows\system32>netsh interface ipv4 show dest	inationcache
Interface 1 : Loopback Pseudo-Interface 1	
PMTU Adresse de destination	Adresse de saut suivant
1500 127.0.0.1	127.0.0.1
Interface 10 : Ethernet 3	
PMTU Adresse de destination	Adresse de saut suivant
 1456 8.8.8.8	192.168.1.1
1500 10.3.0.1	192.168.1.1

Ainsi une trame **Ethernet 802.3** comme la commande **Ping** qui possède 1 entête de 28 **octets** (20 pour entête Ip et 8 pour entête ICMP) va avoir une taille maximale transmissible ici de 1456 – 20 - 8 = 1428 **octets**

Une MTU est posée à 1428 pour Windows des que l'on "sort"

```
C:\Windows\system32>ping -l 1428 -f 8.8.8.8
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 1428 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=1428 temps=13 ms TTL=57
Réponse de 8.8.8.8 : octets=1428 temps=13 ms TTL=57
Réponse de 8.8.8.8 : octets=1428 temps=13 ms TTL=57
Réponse de 8.8.8.8 : octets=1428 temps=14 ms TTL=57
```

et



C:\Windows\system32>ping -l 1429 -f 8.8.8.8	
Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 1429	9 octets de données :
Réponse de 192.168.0.1 : Le paquet doit être	fragmenté mais paramétré DF.
Le paquet doit être fragmenté mais paramétré	DF.
Le paquet doit être fragmenté mais paramétré	DF.
Le paquet doit être fragmenté mais paramétré	DF.

Jumbo Frames - MTU en Lan

Si on modifie la taille des paquets MTU dans les paramètres de la carte réseau

Gestion de réseau		
Connexion en utilisant :		
🚍 Realtek PCIe GBE Family Controller		
	Configurer	
Cette connexion utilise les éléments suivants :		Configurer

Et on demande des trames dites Jumbo Frame maxi MTU de 4ko

•		•		
Événements	3	Gestion of	de l'alimentation	
Général	Avancé	Pilote	Détail	s
Propriété : ARP Offload Flow Control Interrupt Moderation		^	Valeur : Disabled 2KB MTU 3KB MTU	~
Jumbo Frame	10ad	-1		}

On devrais pouvoir faire un ping avec un paquet de 4 kilo...

Ping 192.168.1.114 -I 4000 -f

Si cela ne marche pas, c'est que entre les 2 postes un appareil (hub, switch) n'accepte pas ces trames agrandies... on peut essayer directement avec un câble croisé.

C:\Users\Administrateur≻ping 192.168.1.114 -1 4000 -f	
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.114 avec 4000 octets de Réponse de 192.168.1.114 : octets=4000 temps<1ms TTL=128 Réponse de 192.168.1.114 : octets=4000 temps<1ms TTL=128	données :
<u> Rénonse de 192.168.1.114 : octets=4000 temns<1ms TTL=128</u>	



Routage route print netstat -r:

On est sur une machine en 192.168.1.100 sans indication de

La commande route print, ou netstat -r donne l'affichage suivant

C:\Windows\system32>route print
Liste d'Interfaces
1040 8d 5c b1 91 28Realtek PCIe GBE Family Controller
1Software Loopback Interface 1

Et la table par défaut étant

IPv4 Table de rou	tage			
Itinéraires actif	======================================			
Destination résea	u Masque réseau	Adr. passerelle	e Adr. interf	ace Métrique
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0	.1 306
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0	.1 306
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0	.1 306
 192.168.1.0	255.255.255.0	On-link	192.168.1.1	.00 266
 192.168.1.100	255.255.255.255	On-link	192.168.1.1	.00 266
 192.168.1.255	255.255.255.255	On-link	192.168.1.1	.00 266
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0	.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0		On-link	192.168.1.1	.00 266
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0	.1 306
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.1.1	.00 266
Itinéraires persi Aucun	stants :			
Destination Réseau	Masque Réseau	Adr. Passerelle	Adr. interface	Métrique
Vers ou veu on aller	t permet de définir une plage étendue de	Adresse /carte par laquelle on doit passer	à partir de quelle adresse / carte on	Cout. plus il est petit, plus la route est

On-link = aucun routage nécessaire, on est directement relié au réseau

192.168.1.100 / 255.255.255.255 : Route de l'ordinateur vers lui-même, "Destination réseau" et "Adresse interface" ont la même valeur. le masque entièrement à 255 qui permet de désigner une plage limitée à une seule adresse.

192.168.1.0 / 255.255.255 permet d'indiquer les adresses du même réseau IP (pas de routage necessaire, forcément)

192.168.1.255 / 255.255.255 permet d'indiquer l'adresse de broadcast

Toutes les autres entrées servent à indiquer les adresses le multidiffusio. (127.0.0.0 = localhost – 127.255.255.225 etc etc)

L'ordre de traitement de la table de routage va des masques les plus longs aux plus petits. C'est à dire que le routeur va d'abord comparer les sous-réseaux avec le masque 255.255.255.255 pour finir par comparer les sous-réseaux avec le masque 0.0.0.0.11 peut y avoir plusieurs routes possibles, mais elles n'ont pas la même métrique

Si on ajoute une passerelle en 192.168.1.1 alors





Destination résea	u Masque réseau	Adr. passerelle	Adr. interface	Mé
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.100	
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	
192.168.1.0	255.255.255.0	On-link	192.168.1.100	
192.168.1.100	255.255.255.255	On-link	192.168.1.100	
192.168.1.255	255.255.255.255	On-link	192.168.1.100	
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.1.100	
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.1.100	

Route par défaut **0.0.0/0.0.0** : c'est la route utilisée si aucune autre route possible n'a été trouvée dans la table de routage

Test routage route add :

soit 2 machines respectivement communiquant

en 192.168.1.115/24

et 192.168.1.116/24

O Obtenir une adresse IP automatiquement		O Obtenir une adresse IP automatiquement		
Utiliser l'adresse IP suivante :		• Utiliser l'adresse IP suivante :		
Adresse IP :	192.168.1.115	Adresse IP :	192.168.1.116	
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0	Masque de sous-réseau :	255.255.255.0	
Passerelle par défaut :		Passerelle par défaut :		

on ajoute sur chaque poste une 2° @ IP respectivement en 10.1.0.1 et 10.2.0.1. donc via Avancé/Ajouter

Para	mètres IP DNS	WINS	
⊢ A	dresses IP		
	Adresse IP		Masque de sous-réseau
	192.168.1.115		255.255.255.0
		Ajouter	Modifier Supprimer

et sur la 2° machine



Donc a joute sur la 1° machine

Adresse TCP/IP	<u>? ×</u>
Adresse IP :	10 . 1 . 0 . 1
Masque de sous-réseau :	255.255.0.0
	OK Annuler

On aura donc pour la 1° machine

Par	ami	ètres TCP/IP a	vancés		? ×
P	aram	nètres IP DNS	WINS		
	Ad	resses IP			
		Adresse IP		Masque de sous-réseau	
		192.168.1.115		255.255.255.0	
		10.1.0.1		255.255.0.0	
			Ajouter	Modifier Supprimer	

Et pour la 1° machine on peut vérifier





C:\Users\Administrateur>ipconfig /all
Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte POSTE15 Suffixe DNS principal cabare-intra.net Type de noeud Hybride Routage IP activé Non Proxy WINS activé Non Liste de recherche du suffixe DNS.: cabare-intra.net
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion: Description Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E E thernet Controller(NDIS6.20) Adresse physique 90-E6-BA-16-B5-38 DHCP activé Non Configuration automatique activée : Oui Adresse IPv6 de liaison locale fe80::3909:f763:8ab1:fea2%11 <préféré< th=""></préféré<>
7 Adresse IPv4

Ping en 192.168.1.116 marche, bien sur

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.1.116	
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.116 avec 32 octets de données Réponse de 192.168.1.116 : octets=32 temps<1ms TTL=128 Réponse de 192.168.1.116 : octets=32 temps<1ms TTL=128 Réponse de 192.168.1.116 : octets=32 temps<1ms TTL=128 Réponse de 192.168.1.116 : octets=32 temps<1ms TTL=128	-
Statistiques Ping pour 192.168.1.116: Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%), Durée approximative des boucles en millisecondes : Minimum = Oms, Maximum = Oms, Moyenne = Oms	

Ping en 10.2.0.1 échoue

C:\Users\Administrateur>ping 10.3	2.0.1			
Envoi d'une requête 'Ping' 10.2 PING : échec de la transmission. PING : échec de la transmission. PING : échec de la transmission. PING : échec de la transmission.	.0.1 avec 32 Défaillance Défaillance Défaillance Défaillance Défaillance	octets de générale. générale. générale. générale.	données :	
Statistiques Ping pour 10.2.0.1: Paquets : envoyés = 4, reçus	= 0, perdus	= 4 (perte	100%),	

Si on ajoute une route, il faut connaitre l'adresse ip en 192.168.1.116 de la machine d'à coté, que l'on utilisera comme moyen d'accès...

Route add 10.2.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.116

C:\Users\Administrateur>route OK!	add	10.2.0.0	mask	255.255.0.0	192.168.1.116

Et on vérifie notre table

IPv4 Table de routage						
Itinéraires actifs	:					
Destination réseau	Masque réseau	Adr. passerelle	Adr. interface	Métrique		
10.0.0.0	255.0.0.0	On-link	10.1.0.1	266		
10.1.0.1	255.255.255.255	On-link	10.1.0.1	266		
10.2.0.0	255.255.0.0	192.168.1.116	10.1.0.1	11		
10.255.255.255	255.255.255.255	On-link	10.1.0.1	266		
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306		
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306		
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306		
192.168.1.0	255.255.255.0	On-link	10.1.0.1	266		

Maintenant cela marche

C:\Users\Administrateur>ping 10.2.0.1						
Envoi d'une requête Réponse de 10.2.0.1 Réponse de 10.2.0.1 Réponse de 10.2.0.1 Réponse de 10.2.0.1	'Ping' 10.2.0.1 avec : octets=32 temps<1ms : octets=32 temps<1ms : octets=32 temps<1ms : octets=32 temps<1ms	32 octets de données : TTL=128 TTL=128 TTL=128 TTL=128 TTL=128				

